



## 日生協BMS向けiTERAN/AE かんたんセットアップガイド【第1.8版】

本誌では、iTERAN/AEのセットアップ～初期設定、接続テストまでの説明を記載しています。  
必ず本誌に従って、セットアップを行なうようにしてください。

※本誌に記載されている手順以外の方法でセットアップをした場合、  
正常にセットアップが完了しませんので、必ず本誌に従ってセットアップを行なってください。

※本誌には、「サポート窓口」の情報も記載されていますので、セットアップ完了後も、大切に保管して下さい。

6Gポータルサイトにて「EDI申込」を実施後に  
弊社から登録完了のメールが届いていない場合、  
初期設定ができませんのでご注意ください。

※弊社からの登録完了メールが届いていない場合は、  
最終ページの「ご購入検討／お申し込み／ポータルサイト  
に関するお問合せ」までご連絡ください。

## セットアップを始める前に5つの確認

iTERAN/AEはお客様の環境等により、正しく動作しないことがあります。  
セットアップを始める前に以下の5つを確認し、  
必要に応じて対策を講じてください。

### ①動作環境

以下の動作環境を満たす必要があります。

OS ※1	サポートサイト参照 <a href="http://www.iteran.jp/AE/spec.html">http://www.iteran.jp/AE/spec.html</a>
CPU メモリ	各OSのシステム要件以上 ※2
HDD	1 GB以上の空き領域が必要
ディスプレイ	1366×768ピクセルの画面表示ができるもの
通信環境	インターネット環境 ※3
プリンタ	レーザープリンタ（帳票用のプリンタ） ※4
その他	CDドライブ（パッケージCD読み込みが必要）

- ※ 1. 各OSのサービスパックは常に最新で利用してください。  
また、Microsoftによるサポートが終了したOSは、  
その時点で弊社サポートサービスの対象外となります。
- ※ 2. 各OSシステム要件はMicrosoftホームページをご確認ください。
- ※ 3. プロキシサーバ等で「Windows認証」を利用している  
ネットワーク環境ではご利用いただけないことがあります。  
インターネットの設定で「自動構成スクリプト」を  
設定している環境ではご利用いただけないことがあります。
- ※ 4. 複合機はサポートしておりません。  
また、チーンストア統一伝票等の複写式の用紙に  
印字する場合、別途インパクトプリンタが必要です。

- ★ iTERAN/AEでの日々の業務運用は「Administrator」権限を持つユーザで行う必要があります。

### ②ウイルス対策ソフト導入

PCがウイルス感染すると  
iTERAN/AEは正常に動作しません。

ウイルス対策ソフトの導入を推奨しています。

●ウイルス対策ソフトは、インストールするだけではなく最新のウイルス対策パターンや最新バージョンのウイルス対策ソフトを利用することでウイルス感染の確率を減らすことができます。

※ウイルス感染に関する問合せ、またはウイルス感染によるソフトウェアの動作不可等に関しては、弊社サポートデスクではサポートできません。

※推奨するウイルス対策ソフトの公開は行っておりません。また、ウイルス対策ソフト導入に関するサポートは各メーカーにお問合せください。

#### 【ご注意】

ウイルス対策ソフトによってiTERAN/AEが正常に動作しなくなることがあります。その場合はウイルス対策ソフトで以下ファイルが正常に動作できるように設定を行ってください。

※ウイルス対策ソフトでの設定方法については弊社サポートデスクではサポートできません。ウイルス対策ソフトに関するサポートは各メーカーまでお問合せください。

C:\iTERAN\ACMSLiteNeo\Neo.exe  
C:\iTERAN\ACMSLiteNeo\NeoJxClient.exe  
C:\iTERAN\ACMSLiteNeo\NeoZgnClient.exe  
C:\iTERAN\ACMSLiteNeo\NeoAfp.exe  
C:\iTERAN\ACMSLiteNeo\NeoAfpInfo.exe  
C:\iTERAN\ACMSLiteNeo\NeoAutoOperation.exe  
C:\iTERAN\ACMSLiteNeo\NeoChkSettings.exe  
C:\iTERAN\ACMSLiteNeo\NeoZip.exe  
C:\iTERAN\ACMSLiteNeo\Any\_Tran.exe  
C:\iTERAN\ACMSLiteNeo\Code\_Conv.exe  
C:\iTERAN\ACMSLiteNeo\Tools\ImportCert\NeoImportCert.exe

★上記以外のファイルもウイルス対策ソフトによって動作を制限されてしまうこともあります。その場合は「C:\iTERAN」配下のファイルが全て正常に動作できるように設定を行ってください。

### ③Windows Update

Windowsが最新の状態に保たれていないとiTERAN/AEが正常に動作しないことがあります。

必ずWindows Updateをこまめに行い、最新の状態のWindowsでiTERAN/AEをご利用ください。

※Windows Updateに関する問合せは弊社サポートデスクでは、サポート出来ません。Microsoftの以下ページをご確認ください。

<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-update>

### ④他のPCからの操作

iTERAN/AEはクライアントソフトです。  
全てのEDIをPC 1台で行います。

iTERAN/AEはクライアントソフトです。

1台のPCのみにインストールし、そのPCでEDIを行います。  
他のPCにインストールして使用すると、データの不整合が発生し、  
正しいEDIができなくなり、弊社もサポートできません。

そのため、複数PCでiTERAN/AEを利用する必要がある場合は、  
Windowsの「リモートデスクトップ機能」を利用します。

iTERAN/AEがインストールされたPCに、リモートログインの上、  
操作を行います。

※サーバOSに対応していないため、同時ログインは1台のみです。

★リモートデスクトップの使い方についてはMicrosoftホームページをご確認ください。

### ⑤マニュアルの構成

マニュアルの構成と役割を確認の上、  
用途に適したマニュアルをご使用ください。

iTERAN/AEのマニュアルは全部で9種類あります。  
構成とそれぞれの役割は下記の通りです。

#### ●マニュアルの構成と関係

##### セットアップ時

①かんたん  
セットアップガイド  
(本誌)

②受託条件明細

③プリンタ  
導入マニュアル

⑨移行テスト  
手順書

##### 運用時

④共通機能  
マニュアル

⑤業務  
マニュアル  
【概要編】

⑥業務  
マニュアル  
【画面・詳細編】

⑦業務  
マニュアル  
【帳票・詳細編】

⑧外部データ  
連携ファイル  
入出力  
レイアウト  
初期値

## ●各マニュアルの役割と参照先

マニュアル名	役割	参照先
①かんたん セットアップガイド	セットアップの手順を記載。 (本誌)	・SS2
②受託条件明細	本体及びパターンファイルライセンスキーを記載。 iTERAN/AE初回起動時に入力。	・配布
③伝票プリンタ 導入ガイド	複写式伝票用のインパクトプリンタ設定方法を記載。	・SS1
④共通機能 マニュアル	iTERAN/AEの共通機能の使用方法を記載。	・SS1
⑤業務マニュアル 【概要編】	パターンファイル個別機能の使用方法を記載。概要編。	・SS2
⑥業務マニュアル 【画面・詳細編】	パターンファイル個別機能の使用方法を記載。画面詳細編。	・SS2
⑦業務マニュアル 【帳票・詳細編】	パターンファイル個別機能の使用方法を記載。帳票詳細編。	・SS2
⑧外部データ連携 ファイル入出力 レイアウト初期値	データファイル入出力レイアウトの初期値を記載。	・SS2
⑨移行テスト手順書	導入時のテスト手順書。	・SS2

※表中の参照先の表記はそれぞれ下記の通りです。

「配布」 …当社から契約書と一緒に送付。

「SS 1」 …サポートサイト内にデータがあります。

「SS 2」 …サポートサイトの日生協 B M S ユーザ様専用ページ  
内にデータがあります。

※「SS 1」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/download.html>

※「SS 2」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/pattern/chainCoopBMS.html>

## セットアップの流れ

前項「セットアップを始める前に5つの確認」が全てクリアされたら、いよいよセットアップです。セットアップは4 STEPに大別されます。  
※具体的なセットアップの手順については次項「セットアップ手順」をご参照ください

### 1 iTERAN/AE本体／パターンファイルダウンロード

⇒iTERAN/AE本体／パターンファイルのダウンロードを行います。

### 2 iTERAN/AE本体インストール

⇒iTERAN/AE本体のインストールを行います。

※既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、「iTERAN/AE本体」のインストールは不要です。

### 3 パターンファイル登録

⇒日生協 B M S 向けパターンファイルを登録します。

日生協 B M S 向けiTERANの機能が使用できるようになります。

### 4 初期設定

⇒iTERAN/AEを起動し、初期設定を行います。

**以上で、テストの準備が整います！**

## セットアップ手順

セットアップを始めます。下記の手順で進めてください。

インストール時間は、ご利用の端末環境により異なります。  
環境によってはダウンロードに20～30分程度、  
インストールに20～30分程度掛かる場合もございます。  
インストール実行後、1時間経過しても終了しない場合は、  
サポートまでご連絡ください。

### ●セットアップ手順

#### 条件

インストール作業は「Administrator」権限を持つユーザで  
行う必要があります。

※「Administrator」権限を持たないユーザではインストールを行  
うことはできません。

#### 事前準備

セットアップを行うにあたり、以下をお手元にご準備ください。

・受託条件明細（※当社から契約書と一緒に送付）

・接続通知書（※ポータルサイトからダウンロード）

★ポータルサイトについてご不明点がある場合は、  
最終ページに記載されています「ご購入検討／お申し込み／  
ポータルサイトに関するお問合せ」までお問合せください。

START!!

### 1 iTERAN/AE本体／パターンファイル ダウンロード

#### 1-1 インストーラをダウンロード。

既に他チーンのiTERANシリーズをご利用いただいている  
場合、「iTERAN/AE本体インストーラ」はダウンロード  
不要です。

#### iTERAN/AE本体インストーラ ダウンロードURL

<http://www.iteran.jp/download/installer/iteranFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照  
してください。

※インストーラは約450MBあるため環境によりダウンロードに時間が  
かかる場合があります。

#### 1-2 日生協BMSパターンファイルをダウンロード。

パターンファイルは必ずダウンロードしてください。



#### 日生協BMSパターンファイルダウンロードURL

<http://www.iteran.jp/download/coopBMS/coopBMSPatFULL.zip>


※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照  
してください。

※日生協BMSパターンファイルは約450MBあるため環境により  
ダウンロードに時間がかかる場合があります。

## ダウンロード時に以下画面が表示された場合①



## ダウンロード時に以下画面が表示された場合②



## 2 iTERAN/AE本体インストール


START!!

既にiTERANがインストールされている場合は


## 3 パターンファイル登録

へお進みください。

### 2-1 インストール前の事前準備として「.NetFramework3.5」の有効化を行います。



★右クリックしても「プログラムと機能」が表示されない場合、以下手順で「プログラムと機能」を開いてください。



2-2

ダウンロードした「iteranFULL.zip」を解凍してください。  
※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

2-3



解凍後に作成された「iteranFULL」フォルダを開いて、「setup.exe」をダブルクリックで実行します。



Setup.exe実行後メッセージ①

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。


※表示されない場合は次へお進みください。






Setup.exe実行後メッセージ②

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。



2-4 インストール確認画面が表示されます。「OK」をクリックし、インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。




以上で 2 「ITERAN/AE本体インストール」完了です！  
3 に進んでください。

### 3 パターンファイル登録

#### 3-1

ダウンロードした「coopBMSPatFULL.zip」の右クリックメニューから「プロパティ」をクリックし、表示されたプロパティウインドウ下部の「セキュリティ」項目内で「許可する」にチェックをつけ「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックしてください。

※「ブロックの解除」ボタンが表示されている場合はボタンをクリックし「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックします。



※セキュリティ項目が表示されない場合は3-2へお進みください。

#### 必ず確認／実施してください

ブロックの解除を行わずに実行した場合、iTERANが正常に動作しない可能性がありますので必ず実施してください。

#### 3-2

「coopBMSPatFULL.zip」を解凍してください。  
※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。



#### 必ず解凍してください


zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

START!!

### 3-3

解凍後に作成された「coopBMSPatFULL」


フォルダを開いて、「IT2PatternRegistration.exe」をダブルクリックで実行します。



#### パターンファイル登録実行後メッセージ



環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。




3 - 4

インストールウィザードが表示されます。  
画面に従って、進めてください。



環境により、以下画面が表示される場合があります。



以上で 3 「パターンファイル登録」完了です！

## 4 初期設定

START!!

### 4-1 iTERAN/AEを起動。チェーン選択。



デスクトップにある  
アイコンをダブルクリック

### 4-2 ライセンス登録

受託条件明細を参照  
※当社から契約書と一緒に送付

6. 作業条件その他の必要な事項

1. 契約書記載の「受託料金」欄には、以下を用いて、ファイルキーを利用してセットアップを行ってください。  
・発送設定マスター登録 URL:  
<http://www.teran.ne.jp/pt/pt.html>  
・発送設定ファイルキー 1  
・発送設定ファイルキー 2

1 BMS 対応ライセンス登録画面

BMS 対応ライセンスをご利用になる場合、BMS 対応ライセンスが必要になります。  
BMS 対応ライセンスキーを入力してください。

BMS 対応ライセンス  
  
登録

2 環境設定ファイルキー 1 を入力し、登録ボタンをクリック

受託条件明細サンプル

※「6. 作業条件その他の必要な事項」に記載

2 パソコンファイルライセンス登録画面

日生協 BMS1.3) 動向  
パソコンファイルライセンス登録

パソコンファイルライセンスをご利用になる場合、ライセンスが必要になります。  
パソコンファイルライセンス  
  
登録

「環境設定ファイルキー 2」を  
入力し、登録ボタンをクリック



「日生協BMS」選択

### 4-3 貴社の取引先コードの確認

「TradeFront/6G」接続通知書を参照  
※ポータルサイトからダウンロード

テクスト株式会社様

発行日: YYYY/MM/DD

#### TradeFront/6G 接続通知書(JX手順)

EDI取引相手名称	日本生活協同組合連合会様
お問い合わせカード	顧客ID <input type="text" value="TM561XXXXXXXXXXXXXX"/>
業務ID	TM561
企業会員ID	XXXXXXXXXXXXXX

接続者様から富士通IPへお問い合わせの際、次の項目が必要となります。  
□お問い合わせカード □ご利用マニュアル様 (データ表)  
・本番接続までの接続方法について 6 Gメールの開設フォームより、お問い合わせ下さい。  
・本番接続後の各種お問い合わせについて 6 Gメールの開設フォームより、お問い合わせ下さい。  
6 Gメールでの開設手順を記載しますが、電話での受付にも対応します。→ポートフォル 0120-02

1. 接続準備確認情報  
送信相手コード (GLN13桁)

2. 基本情報  
1. 富士通 FIP 情報 接続先URI [https://front.ne.jp/jx/TM561\\_bs](https://front.ne.jp/jx/TM561_bs)  
小売店別情報 (13行) 4901

2. 接続者情報

3. トランザクション情報 (trans)  
1. セキュリティ情報 パスワード XXXXXXXX  
2. U R I (マシン識別情報) 富士通 FIP U R I tf143\_ccoop@ae.tradefront.ne.jp  
接続者 U R I XXXXXXXXXXXXXXX@ae.tradefront.ne.jp

「顧客ID」と「送信相手先コード (GLN13桁)」の値をメモします。

「TradeFront/6G」接続通知書 サンプル

※「TradeFront/6G」接続通知書が複数枚ある場合は

接続通知書の枚数分、4-3から4-1-1の作業を繰り返し  
行ってください。

## 4-4

初期設定情報の登録  
※「初期導入ウィザード」を利用します

## 4-5 利用会社登録

1 「新規登録」をクリック

2 利用会社コード…  
【4-3】で確認した送信相手先コード

3 「新規」をクリック

4

日生協取引先コード	…貴社の日生協取引先コードを入力
受注帳合企業コード	…貴社の受注帳合企業コードを入力
受注取引先帳合コード	…貴社の受注取引先帳合コードを入力
利用会社名称	…貴社の会社名を入力
利用会社名称カナ	…貴社の会社名カナを入力
顧客ID	…【4-3】で確認した顧客IDを入力

※不明なコードがある場合は日本生協連様にお問合せください。

「保存」をクリック

自社マスタメンテナンス

取扱(F1) 新規(F2) 変更(F3) 初期(F4) 保存(F5) 閉じる(F12)

利用会社コード 1234567890123


日生協取引先コード 99999999  
受注帳合企業コード 999999999999  
受注取引先帳合コード 99999999  
利用会社名称 テスト  
利用会社名称カナ テスト  
顧客ID TM561999999999999999  
登録日時 [ ] 更新日時 [ ]

## 【重要】設定するコードについて

利用会社コード：「TradeFront/6G」接続通知書の  
送信相手先コード（GLN13桁）欄に記載されている  
値になります。

顧客ID：「TradeFront/6G」接続通知書の  
顧客ID欄に記載されている値になります。

日生協取引先コード：不明な場合は日本生協連様にお問合せください。  
受注帳合企業コード：不明な場合は日本生協連様にお問合せください。  
受注取引先帳合コード：不明な場合は日本生協連様にお問合せください。



通信設定画面が開きます  
必要な情報を入力していきます。（次ページより）



## 5 各情報を入力

(a) 識別情報 ⇒ 当方識別子に入力します。  
**※当方URIと間違えないようにご注意ください。**

(i) 接続者URI ⇒ 当方URIに入力します。  
**※当方識別子と間違えないようにご注意ください。**

(u) ユーザID ⇒ ベーシック認証IDに入力します。  
**※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。**

(e) パスワード ⇒ ベーシック認証パスワードに入力します。  
**※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。**

「TradeFront/6G」接続通知書を参照  
**※ポータルサイトからダウンロード**



テスコ株式会社様

発行日: YYYY/MM/DD

### TradeFront/6G 接続通知書(JX手順)

EDI取引相手名称	日本生活協同組合連合会様
お問い合わせカード	顧客ID TM561XXXXXXXXXXXXXXXXXX 業務ID TM561 企業拠点ID XXXXXXXXXX

接続者様から富士通IPへお問い合わせの際、次の項目が必要となります。  
 口頭: わざきカード 口ご利用セイシ様 (データ種)  
 ・本番稼働開始までの申請・込みやテストについて 6 Gボーラルの競合セフォームより、お問合せ下さい。  
 ・本番稼働後の各種お問い合わせについて 6 Gボーラルの競合セフォームより、お問合せ下さい。  
 6 Gボーラルの競合セフォームより、電話での受付に対応します。サポートデスク: 0120-071-442

1.接続者権限情報  
 送信相手先コード (GLN13桁) XXXXXXXXXX

2.基本情報  
 1.富士通F I P情報 接続先URL https://bmsgw.tradefront.ne.jp/jx/TM561\_bs  
 小売直連情報 (13桁) 490222000005  
 2.接続者 (あ) 識別情報 (13桁) XXXXXXXXXX

3.トランスポート層情報 (Transport)  
 1.セキュリティ情報 ベーシック認証 有  
 (う) ユーザID XXXXXXXX  
 (え) パスワード XXXXXXXX  
 2.URI (マンarin直連情報富士通F I P U R I) tf143\_coop@ae.tradefront.ne.jp  
 (い) 接続者 URI XXXXXXXXXX@ae.tradefront.ne.jp

JX手順【ACMSiteNeo】通信設定画面

保存(F4) キャンセル(F9) 閉じる(F12)

ACMSiteNeo通信アプリ設定

通信基本情報

接続先 URL: https://bmsgw.tradefront.ne.jp/jx/TM561\_bs  
 相手先 URI: tf143\_coop@ae.tradefront.ne.jp  
 相手先識別子: 490222000005

当方URI: **当方URI** (Yellow box)

ベーシック認証

ベーシック認証を利用する  
 ベーシック認証ID: **ベーシック認証ID** (Red box)  
 ベーシック認証パスワード: **ベーシック認証パスワード** (Purple box)

クライアント認証

クライアント認証を利用する  
 クライアント証明書パス: **クライアント証明書パス** (Blue box)  
 クライアント証明書/パスワード: **クライアント証明書/パスワード** (Green box)

プロキシサーバー


正<sup>正</sup>と同じ設定を利用  
 個別に設定  
 プロキシサーバーを利用する  
 プロキシサーバー: **プロキシサーバー** (Grey box)  
 プロキシユーザ: **プロキシユーザ** (Grey box)  
 プロキシパスワード: **プロキシパスワード** (Grey box)

「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

データ種詳細設定

6

## 「保存」をクリック




これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。  
また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

4 - 7

## 初期導入ウィザードの終了

1

## 「完了」をクリック



2

## 「はい」をクリック



4 - 8

## 伝票発行用プリンタの設定

## ★iTERAN/AEから伝票を直接発行する場合

⇒プリンタの設定を事前に行っておく必要があります。  
以下の「伝票用プリンタ導入ガイド（BMS版）」をご参照の上、設定を行ってください。  
設定後、次ページに進んでください。

## 伝票用プリンタ導入ガイド（BMS版）

[http://www.teran.jp/download/manual/denpyoPrintManBMS\\_v24.pdf](http://www.teran.jp/download/manual/denpyoPrintManBMS_v24.pdf)

## ★iTERAN/AEから伝票を直接発行しない場合

⇒設定は必要ありませんので次ページに進んでください。


★直発注取引があり、iTERANの画面で直発注データを登録する場合

⇒当手順を行い自動採番マスタの設定を行います。


自動採番マスタを設定することで、直発注データの画面登録時に自動的に伝票番号を採番することができます。

★直発注取引がない、もしくはiTERANの画面で直発注データを登録しない場合（外部ファイル入力で作成する）

⇒設定は必要ありませんので次ページに進んでください。




4 「保存」ボタンをクリック



3 以下のように入力します。

最小値 : 100001 (6桁)  
 最大値 : 999999 (6桁)  
 次回採番番号 : 100001 (6桁)  
 フォーマット : 000000 (6桁)

5 「閉じる」ボタンをクリック




## 【必ずご確認ください】

日生協BMSパターンファイルではiTERAN/AE終了時に**1年以上過去のデータを自動的に削除する**ように設定がされています。


問題がある場合は以下画面から設定の変更を行ってください。

※問題がないようであればそのままの設定としておいてください。  
データが増えすぎるとiTERAN/AEの動作が重くなる等、予期せぬ事態が発生する可能性があります。


★設定を変更する場合の手順  
※変更しない場合は実施する必要はありません。



### i. データ保持期間を変更する場合



### ii. 自動削除自体を行わないようにする場合



①初期値が「利用する」となっていますので、「利用しない」に変更します。  
※自動削除機能は利用されることをお勧めします。

## 4 - 1 1 子コードの登録

「TradeFront/6G」接続通知書の「5. 取引先コード一覧（一括受信用）」を確認し、子コードが存在するかどうかを確認します。  
存在する場合は子コードをiTERAN/AEに登録する必要があります。

記載されていない場合は何もする必要はありません。  
右ページの移行テストへお進みください。

値が記載されている場合、記載されているコードが子コードとなりますので、iTERAN/AEに登録を行います。  
(以下例では2つ登録します)

登録手順は次ページをご確認ください。

登録後、右ページの移行テストへお進みください。

5. 取引先コード一覧（一括受信用）				
1	1234567890123	6	1234567890124	11
2		7		12
3		8		13
4		9		14
5		10		15
				16
				17
				18
				19
				20

## 5 移行テスト

日本生協連様よりご提供されている  
「取引先BMS集約手順iTERAN用」をお手元にご用意し、  
以下の移行テスト手順書をご参照の上、実施してください。

日生協 B M S 流通 B M S 移行テスト手順書

<http://www.teran.jp/download/coopBMS/coopBMSikouTest.pdf>

このページは子コードの登録が必要な場合のみ実施してください。

★ 4 - 4


初期設定情報の登録  
※「初期導入ウィザード」を利用します




1 「初期一括設定」をクリック

★ 4 - 5

利用会社登録 検索登録



1 「検索登録」をクリック  
2 利用会社コード...  
【4-1-1】で確認した子コード  
3 「新規」をクリック  
4 「保存」をクリック




日生協取引先コード ...貴社の日生協取引先コードを入力  
受注帳合企業コード ...貴社の受注帳合企業コードを入力  
受注取引先帳合コード ...貴社の受注取引先帳合コードを入力  
利用会社名称 ...貴社の会社名を入力  
利用会社名カナ ...貴社の会社名カナを入力  
顧客ID ...【4-3】で確認した顧客IDを入力

※不明なコードがある場合は日本生協連様にお問合せください。

5 「保存」をクリック

6

1つ目に登録した  
「利用会社コード」を選択



7 「設定する」をクリック

8 「OK」をクリック

これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。

また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

設定不要なら、「完了」をクリック



「はい」をクリック



※子コードの数だけ同じ処理を行ってください

未登録の子コードがある場合

引き続き ★ 4 - 4 ★ 4 - 5 へお進みください。

## iTERAN/AEが不要となった場合

iTERAN/AEが不要となった場合、コントロールパネルの「プログラムと機能」（ご利用のOSにより「アプリと機能」の場合があります）からアンインストールを行ってください。

また、サポート契約を解約する必要があるため、次ページ記載の問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

※日生協BMS様以外でiTERAN/AEをご利用の場合は、アンインストールをする前に次ページ記載の問合せ窓口までご相談ください。

何かご不明な点は下記の窓口までご連絡ください。  
お問合せの内容によって、窓口が異なりますので、ご注意ください。

セットアップ、導入／テスト、  
iTERANの操作方法、障害発生に関するお問合せ

担当 : 富士通 Japan 株式会社  
TERAN-CSD

連絡先 : 0120-004-626 (フリーダイヤル)

受付時間 : 24時間365日  
(9:00~17:00以外は受付のみ)

ご購入検討／お申し込み／ポータルサイト  
に関するお問合せ

担当 : 富士通 Japan 株式会社  
日生協BMS様担当

連絡先 : fjj-edis@dl.jp.fujitsu.com

受付時間 : 弊社営業日 9:30~17:00

業務に関するお問合せ

担当 : 日本生活協同組合連合会 コープECRセンター  
情報管理グループ  
EDI担当

電話 : 050-3033-7640

Email : [saikou.info@jccu.coop](mailto:saikou.info@jccu.coop)

iTERAN/AEサポートサイト

URL : <http://www.iteran.jp/AE/>