



西友様向けiTERAN/AE かんたんセットアップガイド【第2.9版】

本誌では、iTERAN/AEのセットアップから初期設定までの説明を記載しています。

※本誌に記載されている手順以外の方法でセットアップをした場合、
正常にセットアップが完了しませんので、必ず本誌に従ってセットアップを行ってください。

※本誌には「サポート窓口」の**情報**も記載されていますので、セットアップ完了後も、大切に保管して下さい。

かんたんセットアップガイド 目次

- セットアップを始める前に5つの確認
 - ①動作環境
 - ②ウイルス対策ソフト導入
 - ③Windows Update
 - ④他のPCからの操作
 - ⑤マニュアルの構成
- セットアップの流れ
- セットアップ手順
- セットアップ中のトラブルシューティング
- サポート窓口

セットアップを始める前に5つの確認

iTERAN/AEはお客様の環境等により、正しく動作しないことがあります。セットアップを始める前に以下の5つを確認し、必要に応じて対策を講じてください。

①動作環境

以下の動作環境を満たす必要があります。

OS ※1	サポートサイト参照 http://www.iteran.jp/AE/spec.html
CPU メモリ	各OSのシステム要件以上 ※2
HDD	1GB以上の空き領域が必要
通信環境	インターネット環境 ※3
プリンタ	レーザープリンタ（帳票用のプリンタ） ※4
その他	CDドライブ（パッケージCD読込に必要）

- ※1. 各OSのサービスパックは常に最新で利用してください。
また、Microsoftによるサポートが終了したOSは、その時点で弊社サポートサービスの対象外となります。
- ※2. 各OSシステム要件はMicrosoftホームページをご確認ください。
- ※3. プロキシサーバ等で「Windows認証」を利用しているネットワーク環境ではご利用いただけないことがあります。
インターネットの設定で「自動構成スクリプト」を設定している環境ではご利用いただけないことがあります。
- ※4. 複合機はサポートしていません。
また、チェーンストア統一伝票等の複写式の用紙に印字する場合、別途インパクトプリンタが必要です。

★ iTERAN/AEでの日々の業務運用は「Administrator」権限を持つユーザで行う必要があります。

②ウイルス対策ソフト導入

PCがウイルス感染すると
iTERAN/AEは正常に動作しません。

ウイルス対策ソフトの導入を推奨しています。

●ウイルス対策ソフトは、インストールするだけではなく最新のウイルス対策パターンや最新バージョンのウイルス対策ソフトを利用することでウイルス感染の確率を減らすことができます。

※ウイルス感染に関する問合せ、またはウイルス感染によるソフトウェアの動作不可等に関しては、弊社サポートデスクではサポートできません。
※推奨するウイルス対策ソフトの公開は行っておりません。また、ウイルス対策ソフト導入に関するサポートは各メーカーにお問合せください。

【ご注意】

ウイルス対策ソフトによってiTERAN/AEが正常に動作しなくなることがあります。その場合はウイルス対策ソフトで以下ファイルが正常に動作できるように設定を行ってください。
※ウイルス対策ソフトでの設定方法については弊社サポートデスクではサポートできません。ウイルス対策ソフトに関するサポートは各メーカーまでお問合せください。

C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Neo.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoJxClient.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZgnClient.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfp.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfpInfo.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAutoOperation.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoChkSettings.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZip.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Any_Tran.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Code_Conv.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Tools¥ImportCert¥NeoImportCert.exe

★上記以外のファイルもウイルス対策ソフトによって動作を制限されてしまうこともあります。その場合は「C:¥iTERAN」配下のファイルが全て正常に動作できるように設定を行ってください。

③Windows Update

Windowsが最新の状態に保たれていないと
iTERAN/AEが正常に動作しないことがあります。

必ずWindows Updateをごまめに行い、最新の状態のWindowsで
iTERAN/AEをご利用ください。

※Windows Updateに関する問合せは弊社サポートデスクでは、サ
ポート出来ません。Microsoftの以下ページをご確認ください。

[http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-
update](http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-update)

④他のPCからの操作

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
全てのEDIをPC 1 台で行います。

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
1台のPCのみにインストールし、そのPCでEDIを行います。
他のPCにインストールして使用すると、データの不整合が発生し、
正しいEDIができなくなり、弊社もサポートできません。

そのため、複数PCでiTERAN/AEを利用する必要がある場合は、
Windowsの「リモートデスクトップ機能」を利用します。
iTERAN/AEがインストールされたPCに、リモートログインの上、
操作を行います。
※サーバOSに対応していないため、同時ログインは1台のみです。


★リモートデスクトップの使い方についてはMicrosoftホームページをご
確認ください。

⑤マニュアルの構成

マニュアルの構成と役割を確認の上、
用途に適したマニュアルをご使用ください。

iTERAN/AEのマニュアル全部で9種類あります。
構成とそれぞれの役割は下記の通りです。

●マニュアルの構成と関係



●各マニュアルの役割と参照先

マニュアル名	役割	参照先
①かんたん セットアップガイド	セットアップの手順を記載 (本誌)	・PKG ・CD 2
②受託条件明细	本体及びパターンファイルラ イセンスキーを記載。 iTERAN/AE初回起動時に入力	・PKG
③伝票プリンタ 導入ガイド	複写式伝票用のインパクトプ リント設定方法を記載	・CD 1 ・CD 2
④共通機能 マニュアル	iTERAN/AEの共通機能の使用 方法を記載	・CD 1 ・CD 2
⑤業務マニュアル 【概要編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。概要編	・CD 2
⑥業務マニュアル 【画面・詳細編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。画面詳細編	・CD 2
⑦業務マニュアル 【帳票・詳細編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。帳票詳細編	・CD 2
⑧外部データ連携 ファイル入出力 レイアウト初期値	データファイル入出力レイア ウトの初期値を記載。	・CD 2
⑨外部データ連携 ファイル入出力 レイアウト 大車輪SaaS連携	大車輪SaaS連携ファイル入出 力レイアウトを記載。	・CD 2

※表中の参照先の表記はそれぞれ下記の通りです。
「配布」 ……当社から契約書と一緒に送付。
「SS1」 ……サポートサイト内にデータがあります。
「SS2」 ……サポートサイトの西友ページ内にデータが
あります。

※「SS1」は以下のURLです。
<http://www.iteran.jp/AE/download.html>

※「SS2」は以下のURLです。
<http://www.iteran.jp/AE/pattern/chainSeiyu.html>

セットアップの流れ

前項「セットアップを始める前に5つの確認」が全てクリアされたら、
いよいよセットアップです。セットアップは4STEPに大別されます。
※具体的なセットアップの手順については次項「セットアップ手順」を
ご参照ください

1 iTERAN/AE本体/パターンファイルダウンロード

⇒iTERAN/AE本体/パターンファイルのダウンロードを行います。

2 iTERAN/AE本体インストール

⇒iTERAN/AE本体のインストールを行います。

※既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、
「iTERAN/AE本体」のインストールは不要です。

3 パターンファイル登録

⇒西友向けパターンファイルを登録します。
西友向けiTERANの機能が使用できるようになります。

4 初期設定

⇒iTERAN/AEを起動し、初期設定を行います。

以上で、テストの準備が整います！

セットアップ手順

セットアップを始めます。下記の手順で進めてください。

インストール時間は、ご利用の端末環境により異なります。
環境によってはダウンロードに20～30分程度、
インストールに20～30分程度掛かる場合もございます。
インストール実行後、1時間経過しても終了しない場合は、
サポートまでご連絡ください。

●セットアップ手順

条件

インストール作業は「Administrator」権限を持つユーザで
行う必要があります。
※「Administrator」権限を持たないユーザではインストールを行
うことはできません。

事前準備

セットアップを行うにあたり、以下をお手元にご準備ください。

-  受託条件明細（※当社から契約書と一緒に送付）
-  接続通知書（※当社からメールにて送付）

1 iTERAN/AE本体／パターンファイル ダウンロード

START!!

1-1 インストーラをダウンロード。

既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいでいる場合、「iTERAN/AE本体インストーラ」はダウンロード不要です。

iTERAN/AE本体インストーラ ダウンロードURL

<http://www.iteran.jp/download/installer/iteranFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照
してください。
※インストーラは約400MBあるため環境によりダウンロードに時間
がかかる場合があります。

1-2 西友パターンファイルをダウンロード。

パターンファイルは必ずダウンロードしてください。

西友パターンファイルダウンロードURL


<http://www.iteran.jp/download/seiyu/seiyuPatFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照
してください。
※パターンファイルは約450MBあるため環境によりダウンロードに
時間がかかる場合があります。

ダウンロード時に以下画面が表示された場合①




1 「操作」をクリック



2 「その他オプション」をクリック


3 「実行」をクリック



4 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません

5 「保存」をクリック

環境により、以下画面が表示される場合があります。
その場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。



「キャンセル」をクリック


ダウンロード時に以下画面が表示された場合②



1 「保存」ボタン右側の「^」をクリック




2 「保存を付けて保存」をクリック



3 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません

4 「保存」をクリック



5 「X」をクリックし、ブラウザを閉じます

以上で ① 「iTERAN/AE本体/パターンファイル

ダウンロード」は完了です！

② に進んでください。

2 iTERAN/AE本体インストール

START!!


既にiTERANがインストールされている場合は

3 パターンファイル登録


へお進みください。

2-1

インストール前の事前準備として「.NetFramework3.5」の有効化を行います。



★右クリックしても「プログラムと機能」が表示されない場合、以下手順で「プログラムと機能」を開いてください。



2-2

ダウンロードした「iteranFULL.zip」を解凍してください。

※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

2-3


解凍後に作成された「iteranFULL」フォルダを開いて、「setup.exe」をダブルクリックで実行します。



Setup.exe実行後メッセージ①

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。


※表示されない場合は次へお進みください。





Setup.exe実行後メッセージ②

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。



2 - 4 インストール確認画面が表示されます。「OK」をクリックし、インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。



以上で 2 「iTERAN/AE本体インストール」 完了です！


3 に進んでください。

3 パターンファイル登録


START!!

3-1

ダウンロードした「seiyuPatFULL.zip」の右クリックメニューから【プロパティ】をクリックし、表示されたプロパティウィンドウ下部の「セキュリティ」項目内で「許可する」にチェックをつけ「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックしてください。
※「ブロックの解除」ボタンが表示されている場合はボタンをクリックし「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックします。



※セキュリティ項目が表示されない場合は3-2へお進みください。




必ず確認／実施してください

ブロックの解除を行わずに実行した場合、iTERANが正常に動作しない可能性がありますので必ず実施してください。

3-2

「seiyuPatFULL.zip」を解凍してください。
※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

3-3


解凍後に作成された「seiyuPatFULL」フォルダを開いて、「IT2PatternRegistration.exe」をダブルクリックで実行します。



パターンファイル登録実行後メッセージ


環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。



3-4

インストールウィザードが表示されます。
画面に従って、進めてください。




「登録開始」クリック

2


処理確認メッセージ表示

アップグレードありの場合




「はい」をクリック

アップグレード処理画面が表示されます
1分ほどお待ちください。




アップグレードなしの場合




アップグレードなしの
場合、15秒ほどお待ち
ください。

※待ち時間は環境により前後します。



「終了」をクリック

環境により、以下画面が表示される場合があります。



「このプログラムは正しく
インストールされました」
をクリック

以上で ③ 「パターンファイル登録」 完了です！

4 初期設定

START!!

4-1 iTERAN/AEを起動。チェーン選択。



デスクトップにある
アイコンをダブルクリック

4-2 ライセンス登録

受託条件明細を参照

※当社から契約書と一緒に送付

6. 作業条件その他必要な事項

1. 作業条件ファイルのセットアップ時には、以下URLを参照し、ファイルキーを印刷してセットアップを行うください。
環境設定セットアップガイドURL：
http://www.sanyo.co.jp/ae_suit.html
2. 環境設定ファイルキー1
3. 環境設定ファイルキー2

1 BMS対応ライセンス登録画面

BMS対応システムをご利用になる場合、BMS対応ライセンスが必要になります。

BMS対応ライセンスキーを入力してください。

BMS対応ライセンス

登録 後で登録する

「環境設定ファイルキー1」
を入力し、登録ボタンをクリック

受託条件明細サンプル

※「6. 作業条件その他必要な事項」に記載

2 パターンファイルライセンス登録画面

西友(流通BMS) 船向け
パターンファイルライセンス登録

西友(流通BMS) 船向けシステムをご利用になる場合、ライセンスが必要になります。

パターンファイルライセンスキーを入力してください。

パターンファイルライセンス

登録 試用版で利用する

「環境設定ファイルキー2」
を入力し、登録ボタンをクリック



「西友(流通BMS)」選択

3

iTERAN/AE Main Screen

環境設定ファイルキー1 (印刷済み) 選択

環境設定ファイルキー2 (印刷済み) 選択

環境設定ファイルキー1 (印刷済み) 選択

環境設定ファイルキー2 (印刷済み) 選択

4-3 貴社の請求取引先コードの確認

「TradeFront/6G」JX手順接続通知書
の「西友取引先コード」シートを参照

「TradeFront/6G」JX手順接続通知書
西友取引先コードシート サンプル

西友取引先コード一覧

NO	西友取引先コード	NO	西友取引先コード
1	999991001	1	999992001
2	999992001	2	999993001
3	999993001	3	130
4	140	4	140
5	150	5	150
6	160	6	160
7	170	7	170
8	180	8	180
9	190	9	190
10	200	10	200

「西友取引先コード一覧」に
記載の先頭6桁のコードが貴社の
【請求取引先コード】です。
※値札データをご利用の場合は、
9桁のコードも登録する必要があります。(注1)

<「西友受発注コード」と「請求取引先コード」の関係>

- ・【請求取引先コード】とはiTERAN/AE上、キーとなる項目であり、利用会社の登録・データ受信・参照は全てこのコード単位で行われます。請求取引先コードを複数持つ場合、セットアップ手順を繰り返す箇所があります。『【請求取引先コード】=【西友受発注コード】の頭6桁』(注1)です。該当するパターンをご確認の上、以降のセットアップに進んでください。

<請求取引先が1つのパターン> (例中の「★」…「請求取引先コード」を指す)


- ①西友受発注コードが1つ
例) 「111111001」のみ → ★「111111」
- ②西友受発注コードは複数あるが、頭6桁は全て共通
例) 「111111001」「111111002」「111111003」 → ★「111111」

<請求取引先が複数のパターン>


- 西友発注コードが複数あり、頭6桁が共通でないものを含む
例) 「111111001」「111111002」「222222001」「222222002」
→ ★「111111」と「222222」

注1. 値札データをご利用の場合、6桁と9桁の2つの請求取引先コードを登録する必要があります。
6桁のコードは発注、出荷、受領業務用として、9桁のコードは値札業務用として利用します。


4-4 初期設定情報の登録 ※「初期導入ウィザード」を利用します




4-5 利用会社登録



4-6 通信設定



通信設定画面が開きます
必要な情報を入力していきます。(次頁より)



「TradeFront/6G」J X手順接続通知書
のここを参照

5 各情報を入力

当方URL…上記 **(え)** を入力

当方識別子…上記 **(あ)** を入力

「ベーシック認証を利用する」 にチェック

ベーシック認証ID…上記 (i) を入力

ベーシック認証パスワード…上記 (う) を入力

[illegible]

「保存」をクリック

「閉じる」をクリック

「OK」をクリック

「閉じる」をクリック

※請求取引先コード（取引先コードの頭6桁）を複数お持ち


の場合は、次ページの

★ 4-4

★ 4 – 5



へお進みください。

4-7 出荷機能設定



A S N を利用しない場合は 3 ~ 4 へ


A S N を利用する場合は 5 ~ 7 へ



以上で、4 「初期設定」の必須項目の設定は完了です！！

これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。
また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

設定不要なら、「完了」をクリック



★ 4-4

初期設定情報の登録
※「初期導入ウィザード」を利用します



1 「初期一括設定」をクリック

★ 4-5

利用会社登録 複写登録

1

「複写登録」をクリック





2

請求取引先コード…「請求取引先コード」
※【4-3】で確認したコード
(2つ目以降のコード)
請求取引先GLN …「0」を入力

3

「新規」をクリック



4


請求取引先名 (漢字) …貴社名を全角で
請求取引先名 (カナ) …貴社名を半角カナで
住所 … 貴社住所を全角で (伝票印字用)
電話番号 …貴社電話番号を全角で (伝票印字用)

5

「保存」をクリック

6

1つ目に登録した
「請求取引先コード」を選択



7

「設定する」をクリック

8


「OK」をクリック




複写元と同じ設定が反映されました

これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。
また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

設定不要なら、「完了」をクリック



「はい」をクリック



※請求取引先コードの数だけ同じ処理を行ってください

未登録の請求取引先コードがある場合

引き続き

★ 4-4

★ 4-5

へお進みください。

iTERAN／AEが不要となった場合

iTERAN／AEが不要となった場合、コントロールパネルの「プログラムと機能」（ご利用のOSにより「アプリと機能」の場合があります）からアンインストールを行ってください。

また、サポート契約を解約する必要があるため、次ページ記載の問い合わせ窓口までご連絡をお願い致します。

※西友様以外でiTERAN／AEをご利用の場合は、アンインストールをする前に次ページ記載の問い合わせ窓口までご相談ください。

何かご不明な点は下記の窓口までご連絡ください。
お問合せの内容によって、窓口が異なりますので、ご注意ください。

セットアップ、導入／テスト、
iTERANの操作方法、障害発生に関するお問合せ

担 当 : 富士通Japan株式会社
TERAN-CSD
連絡先 : 0120-004-626 (フリーダイヤル)
受付時間 : 24時間365日
(9:00~17:30以外は受付のみ)

ご購入検討／お申し込みに関するお問い合わせ

担 当 : 富士通Japan株式会社
西友様担当
連絡先 : fjj-edis@dl.jp.fujitsu.com
受付時間 : 弊社営業日 9:30~17:00

iTERAN/AEサポートサイト

URL : <http://www.iteran.jp/AE/>