



ジーフット向けiTERAN/AE かんたんセットアップガイド【第1.5版】

本誌では、iTERAN/AEのセットアップ～初期設定、接続テストまでの説明を記載しています。

必ず本誌に従って、セットアップを行なうようにしてください。

※本誌に記載されている手順以外の方法でセットアップをした場合、

正常にセットアップが完了しませんので、必ず本誌に従ってセットアップを行なってください。

※本誌には「**サポート窓口**」の**情報**も記載されていますので、セットアップ完了後も、大切に保管して下さい。

6Gポータルサイトにて「EDI申込」を実施後に

弊社から登録完了のメールが届いていない場合、

初期設定ができませんのでご注意ください。

※弊社からの登録完了メールが届いていない場合は、

**最終ページの「ご購入検討／お申し込み／ポータルサイトに
に関するお問合せ」までご連絡ください。**

セットアップを始める前に5つの確認

iTERAN/AEはお客様の環境等により、正しく動作しないことがあります。
セットアップを始める前に以下の5つを確認し、
必要に応じて対策を講じてください。

①動作環境

以下の動作環境を満たす必要があります。

OS ※1	サポートサイト参照 http://www.iteran.jp/AE/spec.html
CPU メモリ	各OSのシステム要件以上 ※2
HDD	1GB以上の空き領域が必要
ディスプレイ	1366×768ピクセルの画面表示ができるもの
通信環境	インターネット環境 ※3
プリンタ	レーザープリンタ（帳票用のプリンタ） ※4
その他	CDドライブ（パッケージCD読込に必要）

- ※1. 各OSのサービスパックは常に最新で利用してください。
また、Microsoftによるサポートが終了したOSは、
その時点で弊社サポートサービスの対象外となります。
- ※2. 各OSシステム要件はMicrosoftホームページをご確認ください。
- ※3. プロキシサーバ等で「Windows認証」を利用している
ネットワーク環境ではご利用いただけないことがあります。
インターネットの設定で「自動構成スクリプト」を
設定している環境ではご利用いただけないことがあります。
- ※4. 複合機はサポートしておりません。

★ iTERAN/AEでの日々の業務運用は「Administrator」権限を
持つユーザで行う必要があります。

②ウイルス対策ソフト導入

PCがウイルス感染すると
iTERAN/AEは正常に動作しません。

ウイルス対策ソフトの導入を推奨しています。

●ウイルス対策ソフトは、インストールするだけではなく最新のウイルス対策パターンや最新バージョンのウイルス対策ソフトを利用することでウイルス感染の確率を減らすことができます。

※ウイルス感染に関する問合せ、またはウイルス感染によるソフトウェアの動作不可等に関しては、弊社サポートデスクではサポートできません。
※推奨するウイルス対策ソフトの公開は行っておりません。また、ウイルス対策ソフト導入に関するサポートは各メーカーにお問合せください。

【ご注意】

ウイルス対策ソフトによってiTERAN/AEが正常に動作しなくなることがあります。その場合はウイルス対策ソフトで以下ファイルが正常に動作できるように設定を行ってください。
※ウイルス対策ソフトでの設定方法については弊社サポートデスクではサポートできません。ウイルス対策ソフトに関するサポートは各メーカーまでお問合せください。

C:\¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Neo.exe
C:\¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoJxClient.exe
C:\¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZgnClient.exe
C:\¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfp.exe
C:\¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfpInfo.exe
C:\¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAutoOperation.exe
C:\¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoChkSettings.exe
C:\¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZip.exe
C:\¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Any_Tran.exe
C:\¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Code_Conv.exe
C:\¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Tools¥ImportCert¥NeoImportCert.exe

★上記以外のファイルもウイルス対策ソフトによって動作を制限されてしまうこともあります。その場合は「C:\¥iTERAN」配下のファイルが全て正常に動作できるように設定を行ってください。

③Windows Update

Windowsが最新の状態に保たれていないと
iTERAN/AEが正常に動作しないことがあります。

必ずWindows Updateをごまめに行い、最新の状態のWindowsで
iTERAN/AEをご利用ください。

※Windows Updateに関する問合せは弊社サポートデスクでは、サ
ポート出来ません。Microsoftの以下ページをご確認ください。

[http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-
update](http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-update)

④他のPCからの操作

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
全てのEDIをPC 1 台で行います。

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
1台のPCのみにインストールし、そのPCでEDIを行います。
他のPCにインストールして使用すると、データの不整合が発生し、
正しいEDIができなくなり、弊社もサポートできません。

そのため、複数PCでiTERAN/AEを利用する必要がある場合は、
Windowsの「リモートデスクトップ機能」を利用します。
iTERAN/AEがインストールされたPCに、リモートログインの上、
操作を行います。
※サーバOSに対応していないため、同時ログインは1台のみです。

★リモートデスクトップの使い方についてはMicrosoftホームページをご
確認ください。


⑤マニュアルの構成

マニュアルの構成と役割を確認の上、
用途に適したマニュアルをご使用ください。


iTERAN/AEのマニュアルは全部で 8 種類あります。
構成とそれぞれの役割は下記の通りです。

●マニュアルの構成と関係

セットアップ時



運用時



●各マニュアルの役割と参照先

マニュアル名	役割	参照先
①かんたん セットアップガイド	セットアップの手順を記載。 (本誌)	・SS2
②受託条件明細	本体及びパターンファイルラ イセンスキーを記載。 iTERAN/AE初回起動時に入力。	・配布
③共通機能 マニュアル	iTERAN/AEの共通機能の使用 方法を記載。	・SS1
④業務マニュアル 【概要編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。概要編。	・SS2
⑤業務マニュアル 【画面・詳細編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。画面詳細編。	・SS2
⑥業務マニュアル 【帳票・詳細編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。帳票詳細編。	・SS2
⑦外部データ連携 ファイル入出力 レイアウト初期値	データファイル入出力レイア ウトの初期値を記載。	・SS2
⑧流通BMS導入テス ト手順書	BMSへの導入テスト手順を記 載。	・SS2

※表中の参照先の表記はそれぞれ下記の通りです。

「配布」 …当社から契約書と一緒に送付。

「SS1」 …サポートサイト内にデータがあります。

「SS2」 …サポートサイトのジフットページ内にデータが
あります。

※「SS1」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/download.html>

※「SS2」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/pattern/chainGFoot.html>

セットアップの流れ

前項「セットアップを始める前に5つの確認」が全てクリアされたら、
いよいよセットアップです。セットアップは4STEPに大別されます。
※具体的なセットアップの手順については次項「セットアップ手順」を
ご参照ください

1 iTERAN/AE本体/パターンファイルダウンロード

⇒iTERAN/AE本体/パターンファイルのダウンロードを行います。

2 iTERAN/AE本体インストール

⇒iTERAN/AE本体のインストールを行います。

※既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、
「iTERAN/AE本体」のインストールは不要です。

3 パターンファイル登録

⇒ジフット向けパターンファイルを登録します。
ジフット向けiTERANの機能が使用できるようになります。

4 初期設定

⇒iTERAN/AEを起動し、初期設定を行います。

以上で、テストの準備が整います！

セットアップ手順

セットアップを始めます。下記の手順で進めてください。

インストール時間は、ご利用の端末環境により異なります。
環境によってはダウンロードに20～30分程度、
インストールに20～30分程度掛かる場合もございます。
インストール実行後、1時間経過しても終了しない場合は、
サポートまでご連絡ください。

●セットアップ手順

条件

インストール作業は「Administrator」権限を持つユーザで行う必要があります。
※「Administrator」権限を持たないユーザではインストールを行うことはできません。

事前準備

セットアップを行うにあたり、以下をお手元にご準備ください。

- ☐ 受託条件明細（※当社から契約書と一緒に送付）
- ☐ 接続通知書（※6Gポータルサイトから閲覧可能）

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡している「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

1 iTERAN/AE本体／パターンファイルダウンロード

START!!

1-1 インストーラをダウンロード。

既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、「iTERAN/AE本体インストーラ」はダウンロード不要です。

iTERAN/AE本体インストーラ ダウンロードURL

<http://www.iteran.jp/download/installer/iteranFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
※インストーラは約400MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

1-2 ジーフットパターンファイルをダウンロード。

パターンファイルは必ずダウンロードしてください。

ジーフットパターンファイルダウンロードURL


<http://www.iteran.jp/download/gfoot/GFootPatFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
※パターンファイルは約450MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

ダウンロード時に以下画面が表示された場合①




1 「操作」をクリック



2 「その他オプション」をクリック


3 「実行」をクリック



4 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません


5 「保存」をクリック

環境により、以下画面が表示される場合があります。
その場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。



「キャンセル」をクリック


ダウンロード時に以下画面が表示された場合②



1 「保存」ボタン右側の「^」をクリック




2 「保存を付けて保存」をクリック



3 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません

4 「保存」をクリック



5 「X」をクリックし、ブラウザを閉じます

以上で ① 「iTERAN/AE本体/パターンファイル
ダウンロード」は完了です！

② に進んでください。

2 iTERAN/AE本体インストール

START!!


既にiTERANがインストールされている場合は

3 パターンファイル登録


へお進みください。

2-1

インストール前の事前準備として「.NetFramework3.5」の有効化を行います。



★右クリックしても「プログラムと機能」が表示されない場合、以下手順で「プログラムと機能」を開いてください。



2-2

ダウンロードした「iteranFULL.zip」を解凍してください。

※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

2-3


解凍後に作成された「iteranFULL」フォルダを開いて、「setup.exe」をダブルクリックで実行します。



Setup.exe実行後メッセージ①

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。


※表示されない場合は次へお進みください。





Setup.exe実行後メッセージ②

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。



2 - 4 インストール確認画面が表示されます。「OK」をクリックし、インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。



以上で 2 「iTERAN/AE本体インストール」 完了です！


3 に進んでください。

3 パターンファイル登録

START!!

3-1

ダウンロードした「GFootPatFULL.zip」の右クリックメニューから【プロパティ】をクリックし、表示されたプロパティウィンドウ下部の「セキュリティ」項目内で「許可する」にチェックをつけ「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックしてください。
※「ブロックの解除」ボタンが表示されている場合はボタンをクリックし「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックします。




必ず確認／実施してください

ブロックの解除を行わずに実行した場合、iTERANが正常に動作しない可能性がありますので必ず実施してください。

3-2

「GFootPatFULL.zip」を解凍してください。
※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

3-3


解凍後に作成された「GFootPatFULL」フォルダを開いて、「IT2PatternRegistration.exe」をダブルクリックで実行します。



パターンファイル登録実行後メッセージ

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。



3-4 インストールウィザードが表示されます。 画面に従って、進めてください。

1 「登録開始」をクリック

2 処理確認メッセージ表示

アップグレードありの場合


アップグレードなしの場合

「はい」をクリック


アップグレード処理画面が表示されます
1分ほどお待ちください。

アップグレードなしの場合、15秒ほどお待ちください。

※待ち時間は環境により前後します。



環境により、以下画面が表示される場合があります。



以上で 3 「パターンファイル登録」完了です！

4 初期設定

START!!

4-1 iTERAN/AEを起動。チェーン選択。




デスクトップにある
アイコンをダブルクリック

4-2 ライセンス登録


受託条件明細を参照
※当社から契約書と一緒に送付

6. 作業条件その他必要な事項
1. 本環境設定ファイルのインストールの際は、以下URLを参照し、環境設定ファイルを作成してください。
http://www.sony.co.jp/ae/inst.html
・環境設定ファイルキー1
・環境設定ファイルキー2




「環境設定ファイルキー1」
を入力し、登録ボタンをクリック

受託条件明細サンプル
※「6. 作業条件その他必要
な事項」に記載



「環境設定ファイルキー2」を
を入力し、登録ボタンをクリック



「ジーフット」選択

4-3 貴社の取引先コードの確認

6 Gポータルサイトの接続通知書を参照
※6 Gポータルサイトに「利用企業メニュー」⇒
「申込情報一覧」で検索ボタンをクリックし、Web申込の
「接続通知書」をクリックすることで閲覧できます。
★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている
「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

6 Gポータル「接続通知書」サンプル

「顧客ID」の値をメモします。

「取引先コード」の値をメモします。
※複数のコードをお持ちの場合はカンマ区
切りで複数の取引先コードが表示されます。
1番目に記載されている取引先コードをメ
モしてください。


※「接続通知書」が複数枚ある場合は、接続通知書の枚数分

4-3 から 4-8 の作業を繰り返し行ってください。

4-4

初期設定情報の登録

※「初期導入ウィザード」を利用します



「初期一括設定」をクリック

4-5

利用会社登録

1

「新規登録」をクリック


2

利用会社コード…

【4-3】で確認した1番目に記載の
取引先コード

3

「新規」をクリック



4

利用会社名称

利用会社名称カナ

顧客ID

…貴社の会社名を入力

…貴社の会社名カナを入力


…【4-3】で確認した顧客ID




「保存」をクリック

4-6 通信設定

1 「通信設定」に遷移したことを確認し、
「設定画面を開く」をクリック



2 使用プロトコル
「JX手順【ACMS LiteNeo】」を選択



4 「はい」をクリック



通信設定画面が開きます
必要な情報を入力していきます。(次ページより)

JX手順【ACMS LiteNeo】通信設定画面

保存(F4) キャンセル(F6) 閉じる(F12)

ACMS LiteNeo通信アプリ設定

通信基本情報

接続先URL

相手先URL

相手先識別子

当方URL

当方識別子

ページ認証

☐ ページ認証を利用する

ページ認証ID

ページ認証パスワード

クライアント認証

☐ クライアント認証を利用する

クライアント証明書パス

クライアント証明書パスワード

参照

プロキシサーバ

☒ 既定の認証を使用

☐ プロキシサーバを利用する

プロキシサーバ

プロキシユーザ

プロキシパスワード

データ各種詳細設定

6 Gポータルサイトの接続通知書を参照

※6 Gポータルサイトにて「利用企業メニュー」⇒
「申込情報一覧」で検索ボタンをクリックし、Web申込の
「接続通知書」をクリックすることで閲覧できます。

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている
「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

TradeFront 6G

ユーザ登録ID: XXXXXXXXXX
パスワード: 12345678
シークレット

ヘルプ ログアウト
新規登録/更新

メニュー 業務選択 業務メニュー ユーザ管理 トップ

接続通知書 (JX手順)

戻る

申込番号: XXXXXXXXXX
業務名称: シーフト

お問い合わせキーワード

顧客ID: XXXXXXXXXX
業務ID: TM122
企業拠点ID: XXXXXXXXXX

お客様情報

発送/送信/BMS、受領/送信/BMS、返品/送信/BMS
取引先コード: XXXX

テスト用URL: -

1. 基本情報

接続先URL: https://bmsgw.trade-front.ne.jp/pc/TM122_bs
識別ID: 4548977000006

お客様情報 (あ) 識別ID: XX 識別ID

2. トランスポート層情報 (Transport)

セキュリティ (う) ユーザID: XXXXX ユーザID
(え) パスワード: XXXXX パスワード

URI (い) FIP URL: 4548977000006 お客様URI
お客様URL: XXXXXXXXXX

3. ご利用メッセージ種 (データ種)

データ内容	データタイプID	ドキュメント形式	Type	文書形式 (MIMEタイプ)	送受信	通信可能時間帯
発送/送信/BMS	TM12201BS	SecondOrderID	Order	-	送信	
出荷/受信/BMS	TM12202BS	SecondOrderID	Shipment Notification	-	受信	
受領/送信/BMS	TM12203BS	SecondOrderID	Receiving Notification	-	送信	
返品/送信/BMS	TM12204BS	SecondOrderID	Return Notification	-	送信	03:00~2500

5 各情報を入力

(あ) 識別ID ⇒ 当方識別子に入力します。
※当方URIと間違えないようにご注意ください。

(い) お客様URI ⇒ 当方URIに入力します。
※当方識別子と間違えないようにご注意ください。

(う) ユーザID ⇒ ベーシック認証IDに入力します。
※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

(え) パスワード ⇒ ベーシック認証パスワードに入力します。
※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

JX手順【ACMSiteNeo】通信設定画面

保存(F4) キャンセル(F8) 閉じる(F12)

ACMSiteNeo通信アプリ設定

通信基本情報

接続先URL: https://bmsgw.trade-front.ne.jp/pc/TM122_bs
相手先URI: 4548977000006
相手先識別子: 4548977000006
当方URI:
当方識別子:

ベーシック認証

☒ ベーシック認証を利用する ベーシック認証ID:
ベーシック認証パスワード:

クライアント認証

☐ クライアント認証を利用する クライアント証明書パス: 参照
クライアント証明書パスワード:

プロキシサーバ

☒ IEと同じ設定を利用
☐ 個別に設定


☐ プロキシサーバを利用する
プロキシサーバ:
プロキシユーザ:
プロキシパスワード:

データ種詳細設定

「ベーシック認証を利用する」に
チェックを入れます。

6


「保存」をクリック



8 「閉じる」をクリック

7 「OK」をクリック

9 「閉じる」をクリック




4-7

初期導入ウィザードの終了

1

「完了」をクリック



2

「はい」をクリック





これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。
また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

★iTERANの画面で非EOSデータを登録する場合（外部ファイル入力で作成しない）

⇒ 当手順を行い自動採番マスタの設定を行います。
自動採番マスタを設定することで、EOS外データの画面登録時に自動的に伝票番号を採番することができます。

★iTERANの画面で非EOSデータを登録しない場合（外部ファイル入力で作成する）

⇒ 設定は必要ありませんので次ページに進んでください。



★ITERANの画面で非EOSデータを登録する場合（外部ファイル入力で作成しない）

⇒ 当手順を行い納品先マスタの設定を行います。
納品先マスタを設定することで、EOS外データの画面登録時に納品先を選択することができます。

★ITERANの画面で非EOSデータを登録しない場合（外部ファイル入力で作成する）

⇒ 設定は必要ありませんので次ページに進んでください。

1 ◆以下のURLから納品先マスタ入力用ファイルをダウンロードしてください。


<http://www.iteran.jp/download/gfoot/StoreMasterFile.zip>

※ダウンロード後に解凍してください。


2 「マスタメンテナンス」をクリック




3 「納品先マスタファイル入力」をクリック



4 「参照」をクリック




5 ファイルを選択し「開く」をクリック




1 で解凍したファイルを選択


6 パスを確認し、「入力処理開始」をクリック



7 「OK」をクリック



8 「閉じる」をクリック



ジーフット様の納品先が登録されました。
登録内容は「マスタメンテ」-「納品先マスター一覧」画面より確認できます。


【必ずご確認ください】

ジーフトパターンファイルではITERAN/AE終了時に**1年以上過去**
のデータを自動的に削除するように設定がされています。
問題がある場合は以下画面から設定の変更を行ってください。


※問題がないようであればそのままの設定としておいてください。
データが増えすぎるとITERAN/AEの動作が重くなる等、予期せぬ
事態が発生する可能性があります。

★設定を変更する場合の手順


※変更しない場合は実施する必要はありません。



i. データ保持期間を変更する場合



ii. 自動削除自体を行わないようにする場合



4-1-1 複数取引先コードの登録

6 Gポータルサイトの接続通知書を参照

※6 Gポータルサイトに「利用企業メニュー」⇒
「申込情報一覧」で検索ボタンをクリックし、Web申込の
「接続通知書」をクリックすることで閲覧できます。

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている
「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

接続通知書の「お客様補足情報」の「取引先コード」欄に複数の
取引先コードが記載されている場合は、全ての取引先コードを
iTERAN/AEに登録する必要があります。

1

「接続通知書」の「お客様補足情報」の「取引先コード」欄を
確認します。

お客様補足情報	宛先/送信/BMS、受領/送信/BMS、返品/送信/BMS
取引先コード	xxxx
テスト用URL	-

2

取引先コードが1つのみの場合は何もする必要はありません。
右ページの「導入テスト」へお進みください。

全ての取引先コードを次ページを参照して
iTERAN/AEに登録してください。
登録後、右ページの「導入テスト」へお進みください。

4-1-2 導入テスト

マニュアル「流通BMS導入テスト手順書」をご参照の上、
導入テストを実施してください。

流通BMS導入テスト手順書

<http://www.iteran.jp/download/gfoot/GFootikoTest.pdf>

※「接続通知書」が複数ある場合は枚数分導入テストを実施
してください。

※複数の取引先コードがある場合、取引先コード分導入テス
トを実施してください。

★ 4-4

初期設定情報の登録
※「初期導入ウィザード」を利用します



1 「初期一括設定」をクリック

★ 4-5

利用会社登録 複写登録

1


「複写登録」をクリック

2

利用会社コード...
【4-11】で確認した2番目以降
の取引先コードを入力

3

「新規」をクリック




4

利用会社名称 ... 貴社の会社名を入力
利用会社名称カナ ... 貴社の会社名カナを入力
顧客ID ... 【4-3】で確認した顧客IDを入力


5

「保存」をクリック



6

1つ目に登録した
「利用会社コード」を選択




7

「設定する」をクリック


8

「OK」をクリック




これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、
必要に応じて設定してください。
また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定すること
も可能です。

設定不要なら、「完了」をクリック



「はい」をクリック



9

4-8 「自動採番マスタ設定」を実施してください。

※トップメニューで利用会社に追加した取引先コードを選択して実
施してください。

※2番目以降の取引先コードの数だけ同じ処理を行ってください

未登録の取引先コードがある場合

引き続き ★ 4-4

★ 4-5

を実施してください。

iTERAN／AEが不要となった場合

iTERAN／AEが不要となった場合、コントロールパネルの「プログラムと機能」（ご利用のOSにより「アプリと機能」の場合があります）からアンインストールを行ってください。

また、サポート契約を解約する必要があるため、次ページ記載の問い合わせ窓口までご連絡をお願い致します。

※ジーフット様以外でiTERAN／AEをご利用の場合は、アンインストールをする前に次ページ記載の問い合わせ窓口までご相談ください。

何かが不明な点は下記の窓口までご連絡ください。
お問合せの内容によって、窓口が異なりますので、ご注意ください。

セットアップ、導入／テスト、
iTERANの操作方法、障害発生に関するお問合せ

担 当 : 富士通Japan株式会社
TERAN-CSD
連絡先 : 0120-004-626 (フリーダイヤル)
受付時間 : 24時間365日
(9:00~17:30以外は受付のみ)

ご購入検討／お申し込み／ポータルサイトに関する
お問合せ

担 当 : 富士通Japan株式会社
ジーフット様担当
連絡先 : fjj-edis@dl.jp.fujitsu.com
受付時間 : 弊社営業日 9:30~17:00

iTERAN/AEサポートサイト

URL : <http://www.iteran.jp/AE/>

業務内容、データ内容等についてのお問合せ

普段お問合せ頂いているジーフット様の連絡先までお問合せください。