



イズミ様向けiTERAN/AE かんたんセットアップガイド【第2.7版】

本誌では、iTERAN/AEのセットアップ～初期設定、接続テスト～業務確認テストまでの説明を記載しています。

必ず本誌に従って、セットアップを行なうようにしてください。

※本誌に記載されている手順以外の方法でセットアップをした場合、
正常にセットアップが完了しませんので、必ず本誌に従ってセットアップを行なってください。

※本誌には「サポート窓口」の情報も記載されていますので、セットアップ完了後も、大切に保管して下さい。

**6Gポータルサイトにて「EDI申込」を実施後に
弊社から登録完了のメールが届いていない場合、
初期設定ができませんのでご注意ください。**

※弊社からの登録完了メールが届いていない場合は、
最終ページの「テストに関するお問合せ」まで
ご連絡ください。

セットアップを始める前に5つの確認

iTERAN/AEはお客様の環境等により、正しく動作しないことがあります。セットアップを始める前に以下の5つを確認し、必要に応じて対策を講じてください。

①動作環境

以下の動作環境を満たす必要があります。

OS ※1	サポートサイト参照 http://www.iteran.jp/AE/spec.html
CPU メモリ	各OSのシステム要件以上 ※2
HDD	1GB以上の空き領域が必要
ディスプレイ	1366×768ピクセルの画面表示ができるもの
通信環境	インターネット環境 ※3
プリンタ	レーザープリンタ（帳票用のプリンタ） ※4

- ※1. 各OSのサービスパックは常に最新で利用してください。また、Microsoftによるサポートが終了したOSは、その時点で弊社サポートサービスの対象外となります。
 - ※2. 各OSシステム要件はMicrosoftホームページをご確認ください。
 - ※3. プロキシサーバ等で「Windows認証」を利用しているネットワーク環境ではご利用いただけません。インターネットの設定で「自動構成スクリプト」を設定している環境ではご利用いただけません。
 - ※4. 複合機はサポートしておりません。
- ★ iTERAN/AEでの日々の業務運用は「Administrator」権限を持つユーザで行う必要があります。

②ウイルス対策ソフト導入

PCがウイルス感染すると
iTERAN/AEは正常に動作しません。

ウイルス対策ソフトの導入を推奨しています。

- ウイルス対策ソフトは、インストールするだけでなく最新のウイルス対策パターンや最新バージョンのウイルス対策ソフトを利用することでウイルス感染の確率を減らすことができます。

※ウイルス感染に関する問合せ、またはウイルス感染によるソフトウェアの動作不可等に関しては、弊社サポートデスクではサポートできません。
※推奨するウイルス対策ソフトの公開は行っておりません。また、ウイルス対策ソフト導入に関するサポートは各メーカーにお問合せください。

【ご注意】

ウイルス対策ソフトによってiTERAN/AEが正常に動作しなくなることがあります。その場合はウイルス対策ソフトで以下ファイルが正常に動作できるように設定を行ってください。
※ウイルス対策ソフトでの設定方法については弊社サポートデスクではサポートできません。ウイルス対策ソフトに関するサポートは各メーカーまでお問合せください。

C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Neo.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoJxClient.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZgnClient.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfp.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfpInfo.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAutoOperation.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoChkSettings.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZip.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAny_Tran.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Code_Conv.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Tools¥ImportCert¥NeoImportCert.exe

★上記以外のファイルもウイルス対策ソフトによって動作を制限されてしまうこともあります。その場合は「C:¥iTERAN」配下のファイルが全て正常に動作できるように設定を行ってください。

③ Windows Update

Windowsが最新の状態に保たれていないと
iTERAN/AEが正常に動作しないことがあります。

必ずWindows Updateをごまめに行い、最新の状態のWindowsで
iTERAN/AEをご利用ください。

※Windows Updateに関する問合せは弊社サポートデスクでは、サ
ポート出来ません。Microsoftの以下ページをご確認ください。

[http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-
update](http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-update)

④ 他のPCからの操作

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
全てのEDIをPC 1台で行います。

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
1台のPCのみにインストールし、そのPCでEDIを行います。
他のPCにインストールして使用すると、データの不整合が発生し、
正しいEDIができなくなり、弊社もサポートできません。

そのため、複数PCでiTERAN/AEを利用する必要がある場合は、
Windowsの「リモートデスクトップ機能」を利用します。
iTERAN/AEがインストールされたPCに、リモートログインの上、
操作を行います。
※サーバOSに対応していないため、同時ログインは1台のみです。


★リモートデスクトップの使い方についてはMicrosoftホームページをご
確認ください。

⑤ マニュアルの構成

マニュアルの構成と役割を確認の上、
用途に適したマニュアルをご使用ください。

iTERAN/AEのマニュアルは全部で8種類あります。
構成とそれぞれの役割は下記の通りです。

● マニュアルの構成と関係



●各マニュアルの役割と参照先

マニュアル名	役割	参照先
①かんたん セットアップガイド	セットアップの手順を記載 (本誌)	・SS2
②受託条件明細	本体及びパターンファイルラ イセンスキーを記載。 iTERAN/AE初回起動時に入力	・配布
③伝票プリンタ 導入ガイド	複写式伝票用のインパクトプ リント設定方法を記載	・SS1
④共通機能 マニュアル	iTERAN/AEの共通機能の使用 方法を記載	・SS1
⑤業務マニュアル 【概要編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。概要編	・SS2
⑥業務マニュアル 【画面・詳細編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。画面詳細編	・SS2
⑦業務マニュアル 【帳票・詳細編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。帳票詳細編	・SS2
⑧外部データ連携 ファイル入出力 レイアウト初期値	データファイル入出力レイア ウトの初期値を記載。	・SS2

※表中の参照先の表記はそれぞれ下記の通りです。

「配布」 …当社から契約書と一緒に送付。

「SS1」 …サポートサイト内にデータがあります。

「SS2」 …サポートサイトのイズミユーザ様専用ページ内に
データがあります。

※「SS1」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/download.html>

※「SS2」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/pattern/chainIzumi.html>

セットアップの流れ

前項「セットアップを始める前に5つの確認」が全てクリアされたら、
いよいよセットアップです。
セットアップは4 STEPに大別されます。
※具体的なセットアップの手順については次項「セットアップ手順」を
ご参照ください

1 iTERAN/AE本体/パターンファイルダウンロード

⇒iTERAN/AE本体/パターンファイルのダウンロードを行います。

2 iTERAN/AE本体インストール

⇒iTERAN/AE本体のインストールを行います。

※既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、
「iTERAN/AE本体」のインストールは不要です。

3 パターンファイル登録

⇒イズミ向けパターンファイルを登録します。
イズミ向けiTERANの機能が使用できるようになります。

4 初期設定

⇒iTERAN/AEを起動し、初期設定を行います。

以上で、テストの準備が整います！

セットアップ手順

セットアップを始めます。下記の手順で進めてください。

インストール時間は、ご利用の端末環境により異なります。環境によってはダウンロードに20～30分程度、インストールに20～30分程度掛かる場合もございます。インストール実行後、1時間経過しても終了しない場合は、サポートまでご連絡ください。

●セットアップ手順

条件

インストール作業は「Administrator」権限を持つユーザで行う必要があります。
※「Administrator」権限を持たないユーザではインストールを行うことはできません。

事前準備

セットアップを行うにあたり、以下をお手元にご準備ください。

☒ 受託条件明細（※当社から契約書と一緒に送付）

☒ 「TradeFront/6G」接続通知書（JX手順）
（※6Gポータルサイトからダウンロード）

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡している「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

1 iTERAN/AE本体/パターンファイルダウンロード

START!!

1-1 インストーラをダウンロード。

既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、「iTERAN/AE本体インストーラ」はダウンロード不要です。

iTERAN/AE本体インストーラ ダウンロードURL

<http://www.iteran.jp/download/installer/iteranFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
※インストーラは約450MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

1-2 イズミパターンファイルをダウンロード。

パターンファイルは必ずダウンロードしてください。

イズミパターンファイルダウンロードURL


<http://www.iteran.jp/download/izumi/izumiPatFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
※パターンファイルは約450MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

ダウンロード時に以下画面が表示された場合①




1 「操作」をクリック



2 「その他オプション」をクリック


3 「実行」をクリック



4 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません


5 「保存」をクリック

環境により、以下画面が表示される場合があります。
その場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。



「キャンセル」をクリック


ダウンロード時に以下画面が表示された場合②



1 「保存」ボタン右側の「^」をクリック




2 「保存を付けて保存」をクリック



3 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません

4 「保存」をクリック



5 「x」をクリックし、ブラウザを閉じます

以上で ① 「iTERAN/AE本体/パターンファイル
ダウンロード」は完了です！

② に進んでください。

2 iTERAN/AE本体インストール

START!!

既にiTERANがインストールされている場合は

3 パターンファイル登録


へお進みください。

2-1

インストール前の事前準備として「.NetFramework3.5」の有効化を行います。

1  デスクトップにあるWindowsキーを右クリックします。

2  「プログラムと機能」をクリックします。


3  「プログラムと機能」画面の左にある「Windowsの機能の有効化または無効化」をクリックします。

★右クリックしても「プログラムと機能」が表示されない場合、以下手順で「プログラムと機能」を開いてください。

デスクトップにあるWindowsキーの隣にあるボタン (Cortana) をクリックします。

「プログラムと機能」と入力します。

「プログラムと機能 (コントロールパネル)」をクリックし、「プログラムと機能」を開きます。開いたら左ページの手順に戻ります。

4  「.Net Framework 3.5 (.Net 2.0および3.0を含む)」にチェックを入れ、OKボタンをクリックします。

※OKボタンクリック後、再起動を促すメッセージが表示された場合、PCを再起動します。


- 2-2 ダウンロードした「iteranFULL.zip」を解凍してください。
※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。



必ず解凍してください


zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

- 2-3 解凍後に作成された「iteranFULL」フォルダを開いて、「setup.exe」をダブルクリックで実行します。




Setup.exe実行後メッセージ①

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。
※表示されない場合は次へお進みください。




Setup.exe実行後メッセージ②

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。
※表示されない場合は次へお進みください。



2-4 インストール確認画面が表示されます。「OK」をクリックし、インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。



以上で 2 「iTERAN/AE本体インストール」完了です！


3 に進んでください。

3 パターンファイル登録

START!!

3-1

ダウンロードした「izumiPatFULL.zip」の右クリックメニューから【プロパティ】をクリックし、表示されたプロパティウィンドウ下部の「セキュリティ」項目内で「許可する」にチェックをつけ「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックしてください。
※「ブロックの解除」ボタンが表示されている場合はボタンをクリックし「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックします。



※セキュリティ項目が表示されない場合は3-2へお進みください。



必ず確認／実施してください

ブロックの解除を行わずに実行した場合、ITERANが正常に動作しない可能性がありますので必ず実施してください。

3-2

「izumiPatFULL.zip」を解凍してください。
※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

3-3


解凍後に作成された「izumiPatFULL」フォルダを開いて、「IT2PatternRegistration.exe」をダブルクリックで実行します。



パターンファイル登録実行後メッセージ


環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。



3-4

インストールウィザードが表示されます。
画面に従って、進めてください。




「登録開始」をクリック



2

処理確認メッセージ表示

アップグレードありの場合




アップグレードなしの場合




「はい」をクリック

アップグレード処理画面が表示されます
1分ほどお待ちください。



アップグレードなしの
場合、15秒ほどお待ち
ください。


※待ち時間は環境により前後します。



「終了」をクリック



環境により、以下画面が表示される場合があります。



「このプログラムは正しく
インストールされました」
をクリック

以上で 3 「パターンファイル登録」完了です！

4 初期設定

START!!

4-1 iTERAN/AEを起動。チェーン選択。



デスクトップにある
アイコンをダブルクリック

4-2 ライセンス登録

受託条件明細を参照
※当社から契約書と一緒に送付

1 BMS対応ライセンス登録画面

BMS 対応システムをご利用になる場合、BMS 対応ライセンス
が必要になります。

BMS 対応ライセンスキーを入力してください。

BMS 対応ライセンス

登録

途中で登録する

「環境設定ファイルキー 1」
を入力し、登録ボタンをクリック

受託条件明細サンプル

※「6. 作業条件その他必要
な事項」に記載

2 パターンファイルライセンス登録画面

イズミ 専用向け
パターンファイルライセンス登録

イズミ 専用システムをご利用になる場合、ライセンスが必要
になります。

パターンファイルライセンスキーを入力してください。

パターンファイルライセンス

登録

試用版で利用する

「環境設定ファイルキー 2」を
入力し、登録ボタンをクリック



「イズミ」選択

4-3

貴社の「請求取引先コード」、「共通取引先コード」、
「ステーションアドレス」の確認

「TradeFront/6G」接続通知書（JX手順）を参照

※ポータルサイトからダウンロード

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている
「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

「TradeFront/6G」接続通知書（JX手順） サンプル



「1. 接続者様補足情報」の「取引先コード（8桁）」
記載の左6桁のコードが貴社の【請求取引先コード】及び
【共通取引先コード】です。
記載の右2桁のコードが貴社の【ステーションアドレス】です。

1. 接続者様補足情報

取引先コード（8桁）

12345678

（画面例）

画面例記載の取引先コード（8桁）の場合、
“123456”（前6桁）が【請求取引先コード】【共通取引先コード】
になり、“78”（後2桁）が【ステーションアドレス】となります。

※「接続通知書」が複数枚ある場合は、接続通知書の枚数分

4-3

から

4-7

の作業を繰り返し行ってください。

4-4

初期設定情報の登録

※「初期導入ウィザード」を利用します



「イズミ」を選択

「初期一括設定」をクリック

4-5


利用会社登録



「新規登録」をクリック

請求取引先コード…「請求取引先コード」
※【4-3】で確認したコード
(複数ある場合は1つ目のコード)
請求取引先GLN …「0」を入力

「新規」をクリック



「閉じる」をクリック




「保存」をクリック

- 請求取引先名 (漢字) …貴社名を全角で
- 請求取引先名 (か) …貴社名を半角カナで
- 共通取引先コード …貴社の共通取引先コードを半角で
※【4-3】で確認したコード
- ステーションアドレス …貴社のステーションアドレスを半角で
※【4-3】で確認したコード

4-6

通信設定



「通信設定」に遷移したことを確認し、
「設定画面を開く」をクリック



使用プロトコル
「JX手順【ACMSLiteNeo】」を選択




「はい」をクリック



「詳細設定」をクリック

通信設定画面が開きます
必要な情報を入力していきます。(次頁より)



「TradeFront/6G」接続通知書（JX手順）を参照
 ※ポータルサイトからダウンロード

2. 基本情報

1. 富士通Japan情報	接続先URI	https://bmsgw.tradefront.ne.jp/jx/TM525_bs
	小売識別情報（13桁）	4971040000007
2. 接続者情報	識別情報（13桁）	(あ)XXXXXXXXXXXX 識別情報

3. トランスポート層情報 (Transport)

1. セキュリティ情報	ベーシック認証	有
	ユーザID	(う)XXXXXXXX ユーザID
	パスワード	(え)XXXXXXXX パスワード
2. URI（マシン識別情報）	富士通Japan URI	tf043_izumi@ae.tradefront.ne.jp
	接続者 URI	(い)XXXXXXXXXXXX@ae.tradefront.ne.jp 接続者URI

5 各情報を入力

(あ) 識別情報 ⇒ 当方識別子に入力します。
 ※当方URIと間違えないようにご注意ください。

(い) 接続者URI ⇒ 当方URIに入力します。
 ※当方識別子と間違えないようにご注意ください。

(う) ユーザID ⇒ ベーシック認証IDに入力します。
 ※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

(え) パスワード ⇒ ベーシック認証パスワードに入力します。
 ※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

通信基本情報

接続先URL: https://bmsgw.tradefront.ne.jp/jx/TM525_bs
 相手先URI: tf043_izumi@ae.tradefront.ne.jp
 相手先識別子: 4971040000007
 当方URI: (あ)XXXXXXXXXXXX
 当方識別子: (あ)XXXXXXXXXXXX

ベーシック認証

ベーシック認証を利用する
 ベーシック認証ID: (う)XXXXXXXX
 ベーシック認証パスワード: (え)XXXXXXXX

クライアント認証

クライアント認証を利用する
 クライアント証明書パス: _____ 参照
 クライアント証明書パスワード: _____

プロキシサーバ


正と同じ設定を利用
 個別に設定

プロキシサーバを利用する
 プロキシサーバ: _____
 プロキシユーザ: _____
 プロキシパスワード: _____

「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

6

「保存」をクリック



8

「閉じる」をクリック

7

「OK」をクリック

9

「閉じる」をクリック




以上で 4 「初期設定」の**必須項目**の設定は完了です！！


4-7 へ進んでください。

4-7 自動採番マスタ設定

2 「設定画面を開く」をクリック



1 「10 自動採番マスタ設定」を選択



最小値 … 「1000000」を入力


最大値 … 「9999999」を入力

次回採番番号 … 「1000000」を入力

フォーマット … 「0000000」を入力

チェックデジット… 「0:なし」を選択

4 「保存」をクリック




5 「OK」をクリック



6 「閉じる」をクリック

4-8 支払法人マスタ設定

以下の中で、請求を行う法人のみ設定してください。
 ※ITERAN/AEで請求業務を利用しない場合、3-8は設定不要です。
300601：(株)イズミ
300622：(株)ゆめマート
300678：(株)サングリーン
300684：(有)はなわ



1 「14 支払法人マスタ」を選択




※支払法人コードを複数使用する場合は、3 ~ 6 を使用する分だけ繰り返してください。

これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。
 また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

設定不要なら、「完了」をクリック



「はい」をクリック



4-9 複数請求取引先コードの登録

「TradeFront/6G」接続通知書の「5. 取引先コード一覧（一括受信用）」を確認し、請求取引先コードが存在するかどうかを確認します。
存在する場合は請求取引先コードをiTERAN/AEに登録する必要があります。

記載されていない場合は何もする必要はありません。

値が記載されている場合、記載されているコードが子コードとなりますので、iTERAN/AEに登録を行います。
(以下例では2つ登録します)
登録手順は次ページをご確認ください。

5. 取引先コード一覧（一括受信用）			
1	11111101	6	
2	22222201	7	
3		8	
4		9	
5		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	

※請求取引先コードを複数お持ちの場合は、

次ページの

★ 4-4

★ 4-5

★ 4-6

へお進みください。

★ 4-4


初期設定情報の登録
※「初期導入ウィザード」を利用します



1 「初期一括設定」をクリック

★ 4-5

利用会社登録 複写登録




1 「複写登録」をクリック

2 請求取引先コード…「請求取引先コード」
※【3-3】で確認したコード
(2つ目以降のコード)
請求取引先GLN …「0」を入力

3 「新規」をクリック




6 閉じる」をクリック



5 「保存」をクリック

- 4 請求取引先名 (漢字) …貴社名を全角で
- 請求取引先名 (か) …貴社名を半角カナで
- 共通取引先コード …貴社の共通取引先コードを半角で
※【4-3】で確認したコード
- ステーションアド以 …貴社のステーションアド以を半角で
※【4-3】で確認したコード

7



8 「設定する」をクリック

9 「OK」をクリック

複写元と同じ設定が反映されました



これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

★ 4-6

自動採番マスタ設定

4-7

を参照して設定してください。

これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。
また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

設定不要なら、「完了」をクリック



「はい」をクリック



※請求取引先コードの数だけ同じ処理を行ってください

未登録の請求取引先コードがある場合

引き続き ★ 4 - 4 ★ 4 - 5 ★ 4 - 6

へお進みください。

5 接続テスト

START!!

5-1 受信するテストデータのセット (ITERAN/AE以外での操作)

富士通Japan株式会社 イズミ接続テスト担当へ
「テストデータセットの依頼」をお願いいたします。


連絡先 : fjj-bms-izumi@dl.jp.fujitsu.com

※メール本文に取引先コードをご記載ください。

5-2 接続テスト用コードの登録




「初期一括設定」をクリック



「複写登録」をクリック

4

「新規」をクリック



請求取引先コード ... 「999999」(6桁)を入力

請求取引先GLN ... 「0」を入力

6 「保存」をクリック

7 「閉じる」をクリック

利用会社マスタメンテ

取崩(F9) 新規(F11) 更新(F10) 削除(F12) 保存(F4) 閉じる(F12)

請求取引先名(漢字) テスト用

請求取引先名(カナ) テスト用

共通取引先コード 999999

ステーションアドレス 00

作成日 更新日

複製取引先コード設定

複製元利用会社を選択する

複製元利用会社 120456

設定する キャンセル

- 5
- 請求取引先名(漢字) … 「**テスト用**」(全角)を入力
 - 請求取引先名(カナ) … 「**テスト用**」(半角)を入力
 - 共通取引先コード … 「**999999**」(6桁)を入力
 - ステーションアドレス … 「**00**」を入力

8

1つ目に登録した「請求取引先コード」を選択

9 「設定する」をクリック

10 「OK」をクリック

複製する利用会社を選択する

既に登録している利用会社の設定情報を新規登録の利用会社に一部複製できます。複製元の利用会社を選択し、「設定する」ボタンを押してください。※同じ情報を登録する場合に有効です。

※複製される設定情報は下記のとおりです

- ・連携設定
- ・印刷設定
- ・マスタ自動登録設定
- ・出荷情報設定
- ・入出力レイアウト設定

複製元利用会社 120456

設定する キャンセル

1 「はい/いいえ」を選択してください。

- ・連携設定
- ・印刷設定
- ・マスタ自動登録設定
- ・出荷情報設定
- ・入出力レイアウト設定

複製元利用会社 120456

はい いいえ

複製元と同じ設定が反映されました

11 「完了」をクリック

初期導入ウィザード

999999:テスト用の設定を行います

1 利用会社登録(必須)

2 連携設定(必須)

3 プリンタ設定

4 マスタ自動登録設定

5 出荷情報設定

6 入出力レイアウト設定

7 マスタ分割設定

8 スケジュール設定

9 自動バッチアップ設定

10 自動帳簿マスタ設定

11 商品マスタ設定

12 商品名マスタ設定

13 発注書マスタ

14 私法法人マスタ

設定確認

この設定が任意設定で有効な場合は「はい」ボタンを押し、任意設定を完了してください。

戻る 進む 完了

12 「はい」をクリック

初期導入ウィザード

初期設定ウィザードを終了しますか？ウィザードを利用しない場合は「任意設定」画面にて、個別に設定を行ってください。

はい いいえ

5-3 受信の接続テスト




1 「データ受信」をクリック



2 「受信開始」をクリック



3 「はい」をクリック







5 「閉じる」をクリック


4 データ受信結果を確認

受信の接続テスト終了連絡を以下の電話番号にご連絡ください。

担当：富士通Japan株式会社
EDI サービス部
イズミ iTERAN/AE サポート担当
電話：044-752-9212
時間：月～金(祝祭日は除く) 9:30～17:30

5-4 送信の接続テスト






8 「はい」をクリック




11 「はい」をクリック



9 「全送信」を選択

10 「送信開始」を選択





12 「OK」をクリック

送信後に以下の電話番号にご連絡ください。
送信データの確認を行います。

担当：富士通Japan株式会社
EDI サービス部
イズミ iTERAN/AE サポート担当
電話：044-752-9212
時間：月～金(祝祭日は除く) 9:30～17:30

5-5 接続テスト用コードの削除



以上で 5 「接続テスト」完了です！！

6 業務確認テスト

続きまして、「業務確認テスト」を実施します。

業務確認テストの**実施日**、**テスト内容**については、以下電話番号までお問合せください。

※接続テストが完了した旨もお伝えください。

担当：株式会社イズミ 情報管理課 EDI担当
電話：082-264-3529
時間：月～金(祝祭日は除く) 9:30～17:30

【業務確認テストについて】

業務確認テストは、イズミ様から提供して頂く業務確認テストシナリオに沿って実施します。

当テストをiTERAN/AEで実施する際の手順書は、**WEBからダウンロード**しご確認の上、テストを行なってください。

※手順書のダウンロードURLは右記

【業務確認テスト手順書について】

業務テスト手順書には以下の3種類があります。
それぞれの業務確認テストシナリオに該当する手順書に従い、テストを行ってください。

★どの手順書を利用するかが不明の場合は、イズミ様までお問合せください。

・『総量納品なし・定買』の場合
⇒iTERAN/AE業務確認テスト手順書(総量納品なし・定買).pdf
<http://www.iteran.jp/download/izumi/izumiGyomuTestTei.pdf>

・『総量納品なし・不定買』の場合
⇒iTERAN/AE業務確認テスト手順書(総量納品なし・不定買).pdf
<http://www.iteran.jp/download/izumi/izumiGyomuTestFutei.pdf>

・『総量納品あり』の場合
⇒iTERAN/AE業務確認テスト手順書(総量納品あり).pdf
<http://www.iteran.jp/download/izumi/izumiGyomuTestSou.pdf>

【業務確認テスト中の問合せ先について】


業務確認テスト中に不明な点があった場合は、以下電話番号までお問合せください。

担当：富士通Japan株式会社
第一EDIシステム部
イズミ iTERAN/AE サポート担当
電話：044-752-9212
時間：月～金(祝祭日は除く) 9:30～17:30

以下の操作は、業務確認テスト完了後に必ず行って下さい。

7 本番モードに切替

START!!




以上で 7 「本番モードに切替」完了です!!

8 テストデータ削除


START!!



「データ整理設定」をクリック



「データ整理実行」をクリック



「はい」をクリック



以上で、**8** 「テストデータ削除」完了です！！

設定が終了しましたら、業務確認テストが完了し本番環境が整った旨を以下の電話番号にご連絡ください。

担当：株式会社イズミ 情報管理課 EDI担当
電話：082-264-3529
時間：月～金(祝祭日は除く) 9:30～17:30

iTERAN/AEが不要となった場合

iTERAN/AEが不要となった場合、コントロールパネルの「プログラムと機能」（ご利用のOSにより「アプリと機能」の場合があります）からアンインストールを行ってください。

また、サポート契約を解約する必要があるため、次ページ記載の問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

※イズミ様以外でiTERAN/AEをご利用の場合は、アンインストールをする前に次ページ記載の問合せ窓口までご相談ください。

何かご不明な点は下記の窓口までご連絡ください。
お問合せの内容によって、窓口が異なりますので、ご注意ください。

セットアップ、導入/テスト、
運用、障害発生に関するお問い合わせ

担 当 : 富士通Japan株式会社
TERAN-CSD
連絡先 : 0120-004-626 (フリーダイヤル)
受付時間 : 24時間365日
(9:00~17:00以外は受付のみ)

ご契約、解約、料金に関するお問い合わせ

担 当 : 富士通Japan株式会社
イズミ様担当
連絡先 : fjj-edis@dl.jp.fujitsu.com
受付時間 : 弊社営業日 9:30~17:00

業務に関するお問い合わせ

担 当 : 株式会社イズミ
情報管理課 EDI担当
連絡先 : 082-264-3529
受付時間 : 月~金(祝祭日は除く) 9:30~17:30

iTERAN/AEサポートサイト

URL : <http://www.iteran.jp/AE/>