



マックスバリュ西日本様向けiTERAN/AE かんたんセットアップガイド【第1.3版】

本誌では、iTERAN/AEのセットアップから初期設定までの説明を記載しています。
必ず本誌に従って、導入テスト実施日までにセットアップを行うようにしてください。

※本誌に記載されている手順以外の方法でセットアップをした場合、
正常にセットアップが完了しませんので、必ず本誌に従ってセットアップを行なってください。

※本誌には「サポート窓口」の情報も記載されていますので、セットアップ完了後も、大切に保管して下さい。

かんたんセットアップガイド 目次

■セットアップを始める前に5つの確認

- ①動作環境
- ②ウイルス対策ソフト導入
- ③Windows Update
- ④他のPCからの操作
- ⑤マニュアルの構成

■セットアップの流れ

- セットアップ手順
- サポート窓口

セットアップを始める前に5つの確認

iTERAN/AEはお客様の環境等により、正しく動作しないことがあります。
セットアップを始める前に以下の5つを確認し、
必要に応じて対策を講じてください。

①動作環境

以下の動作環境を満たす必要があります。

OS ※1	サポートサイト参照 http://www.iteran.jp/AE/spec.html
CPU メモリ	各OSのシステム要件以上 ※2
HDD	1GB以上の空き領域が必要
ディスプレイ	1366×768ピクセルの画面表示ができるもの
通信環境	インターネット環境 ※3
プリンタ	レーザープリンタ（帳票用のプリンタ） ※4
その他	CDドライブ（パッケージCD読込に必要）

- ※1. 各OSのサービスパックは常に最新で利用してください。
また、Microsoftによるサポートが終了したOSは、
その時点で弊社サポートサービスの対象外となります。
- ※2. 各OSシステム要件はMicrosoftホームページをご確認ください。
- ※3. プロキシサーバ等で「Windows認証」を利用している
ネットワーク環境ではご利用いただけないことがあります。
インターネットの設定で「自動構成スクリプト」を
設定している環境ではご利用いただけないことがあります。
- ※4. 複合機はサポートしておりません。
また、チェーンストア統一伝票等の複写式の用紙に
印字する場合、別途インパクトプリンタが必要です。

★ iTERAN/AEでの日々の業務運用は「Administrator」権限を
持つユーザで行う必要があります。

②ウイルス対策ソフト導入

PCがウイルス感染すると
iTERAN/AEは正常に動作しません。

ウイルス対策ソフトの導入を推奨しています。

●ウイルス対策ソフトは、インストールするだけではなく最新のウイルス対策パターンや最新バージョンのウイルス対策ソフトを利用することでウイルス感染の確率を減らすことができます。

※ウイルス感染に関する問合せ、またはウイルス感染によるソフトウェアの動作不可等に関しては、弊社サポートデスクではサポートできません。
※推奨するウイルス対策ソフトの公開は行っておりません。また、ウイルス対策ソフト導入に関するサポートは各メーカーにお問合せください。

【ご注意】

ウイルス対策ソフトによってiTERAN/AEが正常に動作しなくなることがあります。その場合はウイルス対策ソフトで以下ファイルが正常に動作できるように設定を行ってください。
※ウイルス対策ソフトでの設定方法については弊社サポートデスクではサポートできません。ウイルス対策ソフトに関するサポートは各メーカーまでお問合せください。

C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Neo.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoJxClient.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZgnClient.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfp.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfpInfo.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAutoOperation.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoChkSettings.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZip.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Any_Tran.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Code_Conv.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Tools¥ImportCert¥NeoImportCert.exe

★上記以外のファイルもウイルス対策ソフトによって動作を制限されてしまうこともあります。その場合は「C:¥iTERAN」配下のファイルが全て正常に動作できるように設定を行ってください。

③Windows Update

Windowsが最新の状態に保たれていないと
iTERAN/AEが正常に動作しないことがあります。

必ずWindows Updateをごまめに行い、最新の状態のWindowsで
iTERAN/AEをご利用ください。

※Windows Updateに関する問合せは弊社サポートデスクでは、サ
ポート出来ません。Microsoftの以下ページをご確認ください。

[http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-
update](http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-update)

④他のPCからの操作

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
全てのEDIをPC 1 台で行います。

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
1台のPCのみにインストールし、そのPCでEDIを行います。
他のPCにインストールして使用すると、データの不整合が発生し、
正しいEDIができなくなり、弊社もサポートできません。

そのため、複数PCでiTERAN/AEを利用する必要がある場合は、
Windowsの「リモートデスクトップ機能」を利用します。
iTERAN/AEがインストールされたPCに、リモートログインの上、
操作を行います。
※サーバOSに対応していないため、同時ログインは1台のみです。

★リモートデスクトップの使い方についてはMicrosoftホームページをご
確認ください。


⑤マニュアルの構成

マニュアルの構成と役割を確認の上、
用途に適したマニュアルをご使用ください。

iTERAN/AEのマニュアル全部で11種類あります。
構成とそれぞれの役割は下記の通りです。

●マニュアルの構成と関係

セットアップ時



運用時



●各マニュアルの役割と参照先

マニュアル名	役割	参照先
①かんたん セットアップガイド	セットアップの手順を記載 (本誌)	・SS2
②受託条件明細	本体及びパターンファイルライ センスキーを記載。 iTERAN/AE初回起動時に入力	・配布
③伝票プリンタ 導入ガイド	複写式伝票用のインパクトプ リンタ設定方法を記載	・SS1
④共通機能 マニュアル	iTERAN/AEの共通機能の使用 方法を記載	・SS1
⑤業務マニュアル 【概要編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。概要編	・SS2
⑥業務マニュアル 【画面・詳細編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。画面詳細編	・SS2
⑦業務マニュアル 【帳票・詳細編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。帳票詳細編	・SS2
⑧外部データ連携ファイル入 出力レイアウト初期値	データファイル入出力レイア ウトの初期値を記載。	・SS2
⑨外部データ連携ファイル 入出力レイアウト (検品システム)	検品システム連携入出力レイ アウトを記載。	・SS2
⑩外部データ連携ファイル 入出力レイアウト (大車輪SaaS)	大車輪SaaS連携入出力レイア ウトを記載。	・SS2
⑪導入テスト手順書	導入テスト手順を記載。	・SS2

※表中の参照先の表記はそれぞれ下記の通りです。

「配布」 …当社から契約書と一緒に送付。

「SS1」 …サポートサイト内にデータがあります。

「SS2」 …サポートサイトのマックスバリュ西日本ユーザ様専用
ページ内にデータがあります。

※「SS1」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/download.html>

※「SS2」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/pattern/chainMaxvaluNishi.html>

セットアップの流れ

前項「セットアップを始める前に5つの確認」が全てクリアされたら、
いよいよセットアップです。セットアップは4STEPに大別されます。
※具体的なセットアップの手順については次項「セットアップ手順」を
ご参照ください

1 iTERAN/AE本体/パターンファイルダウンロード

⇒iTERAN/AE本体/パターンファイルのダウンロードを行います。

2 iTERAN/AE本体インストール

⇒iTERAN/AE本体のインストールを行います。

※既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、
「iTERAN/AE本体」のインストールは不要です。

3 パターンファイル登録

⇒マックスバリュ西日本様向けパターンファイルを登録します。
マックスバリュ西日本様向けiTERANの機能が使用できるように
なります。

4 初期設定

⇒iTERAN/AEを起動し、初期設定を行います。

以上で、テストの準備が整います！

セットアップ手順

セットアップを始めます。下記の手順で進めてください。

インストール時間は、ご利用の端末環境により異なります。
環境によってはダウンロードに20～30分程度、
インストールに20～30分程度掛かる場合もございます。
インストール実行後、1時間経過しても終了しない場合は、
サポートまでご連絡ください。

●セットアップ手順

条件

インストール作業は「Administrator」権限を持つユーザで行う必要があります。
※「Administrator」権限を持たないユーザではインストールを行うことはできません。

事前準備

セットアップを行うにあたり、以下をお手元にご準備ください。

 受託条件明細（※当社から契約書と一緒に送付）

 TradeFront/6G 接続通知書
（※6Gポータルサイトからダウンロード）

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡している
「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

1 iTERAN/AE本体／パターンファイル ダウンロード

START!!

1-1 インストーラをダウンロード。

既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、「iTERAN/AE本体インストーラ」はダウンロード不要です。

iTERAN/AE本体インストーラ ダウンロードURL

<http://www.iteran.jp/download/installer/iteranFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
※インストーラは約450MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

1-2 マックスバリュ西日本パターンファイルをダウンロード。

パターンファイルは必ずダウンロードしてください。

マックスバリュ西日本パターンファイルダウンロードURL


<http://www.iteran.jp/download/mvn/maxValuNishiPatFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
※パターンファイルは約90MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

ダウンロード時に以下画面が表示された場合①




1 「操作」をクリック



2 「その他オプション」をクリック


3 「実行」をクリック



4 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません

5 「保存」をクリック

環境により、以下画面が表示される場合があります。
その場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。



「キャンセル」をクリック


ダウンロード時に以下画面が表示された場合②



1 「保存」ボタン右側の「^」をクリック




2 「保存を付けて保存」をクリック



3 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません

4 「保存」をクリック



5 「x」をクリックし、ブラウザを閉じます

以上で ① 「iTERAN/AE本体/パターンファイル

ダウンロード」は完了です！

② に進んでください。

2 iTERAN/AE本体インストール

START!!


既にiTERANがインストールされている場合は

3 パターンファイル登録


へお進みください。

2-1

インストール前の事前準備として「.NetFramework3.5」の有効化を行います。



★右クリックしても「プログラムと機能」が表示されない場合、以下手順で「プログラムと機能」を開いてください。



2-2

ダウンロードした「iteranFULL.zip」を解凍してください。

※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

2-3


解凍後に作成された「iteranFULL」フォルダを開いて、「setup.exe」をダブルクリックで実行します。



Setup.exe実行後メッセージ①

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。


※表示されない場合は次へお進みください。





Setup.exe実行後メッセージ②

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。



2 - 4 インストール確認画面が表示されます。「OK」をクリックし、インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。



以上で 2 「iTERAN/AE本体インストール」 完了です！


3 に進んでください。

3 パターンファイル登録

START!!

3-1

ダウンロードした「maxValuNishiPatFULL.zip」の右クリックメニューから【プロパティ】をクリックし、表示されたプロパティウィンドウ下部の「セキュリティ」項目内で「許可する」にチェックをつけ「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックしてください。
※「ブロックの解除」ボタンが表示されている場合はボタンをクリックし「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックします。




必ず確認／実施してください

ブロックの解除を行わずに実行した場合、iTERANが正常に動作しない可能性がありますので必ず実施してください。

3-2

「maxValuNishiPatFULL.zip」を解凍してください。
※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

3-3


解凍後に作成された「maxValuNishiPatFULL」フォルダを開いて、「IT2PatternRegistration.exe」をダブルクリックで実行します。



パターンファイル登録実行後メッセージ


環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。



3-4

インストールウィザードが表示されます。
画面に従って、進めてください。




「登録開始」をクリック

2


処理確認メッセージ表示

アップグレードありの場合




「はい」をクリック

アップグレード処理画面が表示されます
1分ほどお待ちください。




アップグレードなしの場合




アップグレードなしの
場合、15秒ほどお待ち
ください。

※待ち時間は環境により前後します。



「終了」をクリック

環境により、以下画面が表示される場合があります。



「このプログラムは正しく
インストールされました」
をクリック

以上で ③ 「パターンファイル登録」 完了です！

4 初期設定

START!!

4-1 iTERAN/AEを起動。チェーン選択。



デスクトップにある
アイコンをダブルクリック

4-2 ライセンス登録

受託条件明細を参照

※当社から契約書と一緒に送付

6. 作業条件その他必要な事項

1. 環境設定ファイルのインストール時には、以下URLを参照してインストールを行ってください。
環境設定セットアップガイド URL: http://www.maxaru.co.jp/ae_install.htm
2. 環境設定ファイルキー1
3. 環境設定ファイルキー2

1 BMS対応ライセンス登録画面

BMS対応システムをご利用になる場合、BMS対応ライセンスが必要になります。

BMS対応ライセンスキーを入力してください。

BMS対応ライセンス

登録 後で登録する

「環境設定ファイルキー1」
を入力し、登録ボタンをクリック

受託条件明細サンプル

※「6. 作業条件その他必要
な事項」に記載

2 パターンファイルライセンス登録画面

マックスバリュ西日本向け
パターンファイルライセンス登録

マックスバリュ西日本向けシステムをご利用になる場合、ライセンスが必要になります。

パターンファイルライセンスキーを入力してください。

パターンファイルライセンス

登録 試用版で使用する

「環境設定ファイルキー2」を入力し、
登録ボタンをクリック

「マックスバリュ西日本」選択

4-3

貴社の請求取引先コードの確認

TradeFront/6G 接続通知書を参照

※6Gポータルサイトからダウンロード

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている
「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

TradeFront/6G 接続通知書サンプル

TradeFront/6G 接続通知書(JX手順)

ECI取引先番号	テスト/模擬帳/JXS/BMS1.3
お問い合わせキーワード	顧客ID TM1470000000000000
業務ID	TM147

接続情報から富士通Japanへお問い合わせください。
お問い合わせキーワード: CICI利用
・本登録通知書は必ずお持ちください。
・本登録通知書の各種お問い合わせは、電話での受付も対応いたします。一斉サポートデスク 0120-071-442
6Gポータルでの問合せも原則として、電話での受付も対応いたします。一斉サポートデスク 0120-071-442

1.接続情報確認情報	取引先コード (5桁)	99999
2.基本情報	1.富士通Japan情報	接続先URL http://www.maxaru.co.jp/jx/TM147_bs
	小売店情報	取引先コード (5桁)
	取引先情報	

「顧客ID」の値をメモします。

「取引先コード (5桁)」の値をメモします。
※複数のコードをお持ちの場合はカンマ区切りで複数のコードが表示されます。
1番目に記載されているコードをメモしてください。

※「接続通知書」が複数枚ある場合は、接続通知書の枚数分

4-3

から

4-1

1 の作業を繰り返し行ってください。

4 - 4

初期設定情報の登録


※「初期導入ウィザード」を利用します

4 – 5

利用会社登録

4 – 6

通信設定



3. 接続先情報	
接続先URL (必須)	99999
2. 基本情報	
1. 富士通Japan情報	接続先URL https://bmsgw.tradefront.ne.jp/jx/TM147_bs
2. 接続者情報	小売識別情報 (13桁) 4571416580005
3. トランスポート層情報 (Transport)	
1. セキュリティ情報	ベースック認証 有
	ユーザID XXXXXXXXXX
	パスワード XXXXXXXXXX
2. URI (マシン識別情報)	富士通Japan URI 4571416580005
	接続者 URI XXXXXXXXXX

「TradeFront/6G 接続通知書」
のここを参照

2. 基本情報

1. 富士通Japan情報	接続先URL	https://bmsgw.tradefront.ne.jp/jx/TM147_bs
2. 接続者情報	識別情報 (13桁)	4571416580005

3. トランスポート層情報 (Transport)

1. セキュリティ情報	ベースック認証	有
	ユーザID	(う)
	パスワード	(え)
2. URI (マシン識別情報)	富士通Japan URI	4571416580005
	接続者 URI	(あ)

5 各情報を入力

当方URI…上記 (あ) を入力

当方識別子…上記 (い) を入力

「ベースック認証を利用する」
にチェック

ベースック認証ID…上記 (う) を入力

ベースック認証パスワード…上記 (え) を入力

6

「保存」をクリック

7

「OK」をクリック



8

「閉じる」をクリック

続いて



4-7

へ進んでください。




※『出荷梱包(紐付けあり)』を利用する場合は、サポートデスクまでお問合せください。

※出荷梱包(紐付けあり)を選択した場合のみライセンス入力画面が表示されます。



4-8 自動採番マスク設定



電話受入力画面での自動採番を設定する画面です

最小値: 1 000001

最大値: 99999 099999

次回採番番号: 1 000001

フォーマット: 000000

チェックデジット: 1:7DR

4


最小値 …「1」を入力

最大値 …「99999」を入力

次回採番番号 …「1」を入力

フォーマット …「000000」を入力


チェックデジット…「1:7DR」を選択



自動採番マスクが登録されました。

発注データ受信時、伝票番号を新たに発番必要がある伝票に対して、自動的に伝票番号を採番します。

4-9 初期導入ウィザードを終了します



続いて

4-10


へ進んでください。

1 ◆以下のURLから納品先マスタ入力用ファイルをダウンロードしてください。
<http://www.iteran.jp/download/mvn/StoreMasterFile.zip>
 ※ダウンロード後に解凍してください。


2 「マスタメンテナンス」をクリック




3 「納品先マスタファイル入力」をクリック



4 「参照」をクリック




5 ファイルを選択し「開く」をクリック




1 で解凍したファイルを選択


6 パスを確認し、「入力処理開始」をクリック



7 「OK」をクリック



8 「閉じる」をクリック



マックスバリュ西日本様物流センターコードが登録されました。
 登録内容は「マスタメンテ」-「納品先マスター一覧」画面より確認できます。
 このマスタは発注データの「直接納品先を変更する」場合などに活用されます。

【複数の取引先コードがある場合】

納品先マスタはマックスバリュ西日本パターンファイル共通設定のため取引先コードごとに設定する必要はありません。
 最初の1回だけで問題ありません。

TradeFront/6G 接続通知書を参照

※ 6 Gポータルサイトからダウンロード

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている
「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

接続通知書の「お客様補足情報」の「取引先コード」欄に複数の取引先コードが記載されている場合は、全ての取引先コードをITERAN/AEに登録する必要があります。

1

「接続通知書」の「接続者様補足情報」の
「取引先コード（5桁）」欄を確認します。

1. 接続者様補足情報

取引先コード（5桁）	99999
------------	-------

2. 基本情報

1. 富士通Japan情報	接続先URL	https://bmsgw.tradefront.ne.jp/jp/TM147_bs
---------------	--------	--

2

取引先コード（5桁）が1つのみの場合は何もする必要はありません。
右ページの「導入テスト」へお進みください。

取引先コード（5桁）が複数ある場合は、
次ページを参照して
全ての取引先コードをITERAN/AEに登録してください。
登録後、右ページの「導入テスト」へお進みください。

マニュアル「導入テスト手順書」をご参照の上、
テストを行ってください。

導入テスト手順書

<http://www.iteran.jp/download/mvn/mvNishidonyuTest.pdf>

★ 4-4

初期設定情報の登録
※「初期導入ウィザード」を利用します



1 「初期一括設定」をクリック

★ 4-5

利用会社登録 複写登録

1


「複写登録」をクリック

2

請求取引先コード…「取引先コード（5桁）」
※【4-11】で確認したコード
請求取引先GLN …「0」を入力

3

「新規」をクリック




4 請求取引先名（漢字）…貴社の会社名を入力
請求取引先名（カナ）…貴社の会社名カナを入力
顧客ID …【4-3】で確認した顧客IDを入力

5

「保存」をクリック

6

1つ目に登録した
「請求取引先コード」を選択



7

「設定する」をクリック

8

「OK」をクリック

4


複写元と同じ設定が反映されました

これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。
また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

設定不要なら、「完了」をクリック



「はい」をクリック



★ 4-6

自動採番マスタ設定

4-8

を参照して設定してください。

※請求取引先コードの数だけ同じ処理を行ってください

未登録の請求取引先コードがある場合

引き続き

★ 4-4

★ 4-5

★ 4-6

へお進みください。

iTERAN／AEが不要となった場合

iTERAN／AEが不要となった場合、コントロールパネルの「プログラムと機能」（ご利用のOSにより「アプリと機能」の場合があります）からアンインストールを行ってください。

また、サポート契約を解約する必要があるため、次ページ記載の問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

※マックスバリュ西日本様以外でiTERAN／AEをご利用の場合は、アンインストールをする前に次ページ記載の問合せ窓口までご相談ください。

何かご不明な点は下記の窓口までご連絡ください。
お問合せの内容によって、窓口が異なりますので、ご注意ください。

セットアップ、導入／テスト、
iTERANの操作方法、障害発生に関するお問合せ

担当：富士通Japan株式会社
TERAN-CSD
電話：0120-004-626（フリーダイヤル）
時間：24時間365日
（9：00～17：00以外は受付のみ）

ご契約・解約、料金に関するお問合せ

担当：富士通Japan株式会社
マックスバリュ西日本様 iTERAN担当
Mail：fjj-tm147@dl.jp.fujitsu.com
時間：弊社営業日 9：30～17：00

iTERAN/AEサポートサイト

URL：http://www.iteran.jp/AE/