



## 大阪いずみ（店舗）向けiTERAN/AE かんたんセットアップガイド【第1.2版】

本誌は大阪いずみ様の**店舗事業**でご利用するための  
セットアップガイドです。

※**宅配事業**でご利用する場合は「大阪いずみ（共同購入）向け  
iTERAN/AEかんたんセットアップガイド」に従い実施してください。

本誌では、iTERAN/AEのセットアップ～初期設定までの説明を記載しています。

必ず本誌に従って、セットアップを行うようにしてください。

※本誌に記載されている手順以外の方法でセットアップをした場合、

正常にセットアップが完了しませんので、必ず本誌に従ってセットアップを行ってください。

※本誌には「サポート窓口」の**情報**も記載されていますので、セットアップ完了後も、大切に保管  
して下さい。

6Gポータルサイトにて「**EDI申込**」を実施後に**弊社から登録完了の  
メールが届いていない場合、初期設定ができません**のでご注意ください。

※弊社からの登録完了メールが届いていない場合は、最終ページの  
「ご購入検討／お申し込み／ポータルサイトに関するお問合せ」  
までご連絡ください。

## セットアップを始める前に5つの確認

iTERAN/AEはお客様の環境等により、正しく動作しないことがあります。セットアップを始める前に以下の5つを確認し、必要に応じて対策を講じてください。

### ①動作環境

以下の動作環境を満たす必要があります。

OS ※1	サポートサイト参照 <a href="http://www.iteran.jp/AE/spec.html">http://www.iteran.jp/AE/spec.html</a>
CPU メモリ	各OSのシステム要件以上 ※2
HDD	1GB以上の空き領域が必要
ディスプレイ	1366×768ピクセルの画面表示ができるもの
通信環境	インターネット環境 ※3
プリンタ	レーザープリンタ（帳票用のプリンタ） ※4
その他	

- ※1. 各OSのサービスパックは常に最新で利用してください。また、Microsoftによるサポートが終了したOSは、その時点で弊社サポートサービスの対象外となります。
- ※2. 各OSシステム要件はMicrosoftホームページをご確認ください。
- ※3. プロキシサーバ等で「Windows認証」を利用しているネットワーク環境ではご利用いただけません。インターネットの設定で「自動構成スクリプト」を設定している環境ではご利用いただけません。
- ※4. 複合機はサポートしていません。また、チェーンストア統一伝票等の複写式の用紙に印字する場合、別途インパクトプリンタが必要です。

- ★ iTERAN/AEでの日々の業務運用は「Administrator」権限を持つユーザで行う必要があります。

### ②ウイルス対策ソフト導入

PCがウイルス感染するとiTERAN/AEは正常に動作しません。

ウイルス対策ソフトの導入を推奨しています。

- ウイルス対策ソフトは、インストールするだけでなく最新のウイルス対策パターンや最新バージョンのウイルス対策ソフトを利用することでウイルス感染の確率を減らすことができます。

※ウイルス感染に関する問合せ、またはウイルス感染によるソフトウェアの動作不可等に関しては、弊社サポートデスクではサポートできません。  
※推奨するウイルス対策ソフトの公開は行っていません。また、ウイルス対策ソフト導入に関するサポートは各メーカーにお問合せください。

#### 【ご注意】

ウイルス対策ソフトによってiTERAN/AEが正常に動作しなくなることがあります。その場合はウイルス対策ソフトで以下ファイルが正常に動作できるように設定を行ってください。  
※ウイルス対策ソフトでの設定方法については弊社サポートデスクではサポートできません。ウイルス対策ソフトに関するサポートは各メーカーまでお問合せください。

C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Neo.exe  
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoJxClient.exe  
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZgnClient.exe  
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfp.exe  
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfpInfo.exe  
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAutoOperation.exe  
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoChkSettings.exe  
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZip.exe  
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Any\_Tran.exe  
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Code\_Conv.exe  
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Tools¥ImportCert¥NeoImportCert.exe

★上記以外のファイルもウイルス対策ソフトによって動作を制限されてしまうこともあります。その場合は「C:¥iTERAN」配下のファイルが全て正常に動作できるように設定を行ってください。

### ③ Windows Update

Windowsが最新の状態に保たれていないと  
iTERAN/AEが正常に動作しないことがあります。

必ずWindows Updateをごまめに行い、最新の状態のWindowsで  
iTERAN/AEをご利用ください。

※Windows Updateに関する問合せは弊社サポートデスクでは、サ  
ポート出来ません。Microsoftの以下ページをご確認ください。

<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-update>

### ④ 他のPCからの操作

iTERAN/AEはクライアントソフトです。  
全てのEDIをPC 1台で行います。

iTERAN/AEはクライアントソフトです。  
1台のPCのみにインストールし、そのPCでEDIを行います。  
他のPCにインストールして使用すると、データの不整合が発生し、  
正しいEDIができなくなり、弊社もサポートできません。

そのため、複数PCでiTERAN/AEを利用する必要がある場合は、  
Windowsの「リモートデスクトップ機能」を利用します。  
iTERAN/AEがインストールされたPCに、リモートログインの上、  
操作を行います。  
※サーバOSに対応していないため、同時ログインは1台のみです。


★リモートデスクトップの使い方についてはMicrosoftホームページをご  
確認ください。

### ⑤ マニュアルの構成

マニュアルの構成と役割を確認の上、  
用途に適したマニュアルをご使用ください。

iTERAN/AEのマニュアルは全部で8種類あります。  
構成とそれぞれの役割は下記の通りです。

#### ● マニュアルの構成と関係



## ●各マニュアルの役割と参照先

マニュアル名	役割	参照先
①かんたん セットアップガイド	セットアップの手順を記載。 (本誌)	・SS2
②受託条件明細	本体及びパターンファイルラ イセンスキーを記載。 iTERAN/AE初回起動時に入力。	・配布
③共通機能 マニュアル	iTERAN/AEの共通機能の使用 方法を記載。	・SS1
④業務マニュアル 【概要編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。概要編。	・SS2
⑤業務マニュアル 【画面・詳細編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。画面詳細編。	・SS2
⑥業務マニュアル 【帳票・詳細編】	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。帳票詳細編。	・SS2
⑦外部データ連携 ファイル入出力 レイアウト初期値	データファイル入出力レイ アウトの初期値を記載。	・SS2
⑧導入テスト手順書	導入テスト手順を記載。	・SS2

※表中の参照先の表記はそれぞれ下記の通りです。

「配布」 …当社から契約書と一緒に送付。

「SS1」 …サポートサイト内にデータがあります。

「SS2」 …サポートサイトの大阪いずみページ内にデータが  
あります。

※「SS1」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/download.html>

※「SS2」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/pattern/chainOsakaizumi.html>

## セットアップの流れ

前項「セットアップを始める前に5つの確認」が全てクリアされたら、  
いよいよセットアップです。セットアップは4STEPに大別されます。  
※具体的なセットアップの手順については次項「セットアップ手順」を  
ご参照ください

### 1 iTERAN/AE本体/パターンファイルダウンロード

⇒iTERAN/AE本体/パターンファイルのダウンロードを行います。

### 2 iTERAN/AE本体インストール

⇒iTERAN/AE本体のインストールを行います。

※既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、  
「iTERAN/AE本体」のインストールは不要です。

### 3 パターンファイル登録

⇒大阪いずみ（店舗）向けパターンファイルを登録します。  
大阪いずみ（店舗）向けiTERANの機能が使用できるよう  
になります。

### 4 初期設定

⇒iTERAN/AEを起動し、初期設定を行います。

**以上で、テストの準備が整います！**

セットアップを始めます。下記の手順で進めてください。

インストール時間は、ご利用の端末環境により異なります。環境によってはダウンロードに20～30分程度、インストールに20～30分程度掛かる場合もございます。インストール実行後、1時間経過しても終了しない場合は、サポートまでご連絡ください。

## ●セットアップ手順

### 条件

- インストール作業は「Administrator」権限を持つユーザで行う必要があります。
- ※「Administrator」権限を持たないユーザではインストールを行うことはできません。

### 事前準備

セットアップを行うにあたり、以下をお手元にご準備ください。

- 受託条件明細（※当社から契約書と一緒に送付）
- 「TradeFront/6G」接続通知書（JX手順）  
（※6Gポータルサイトからダウンロード）

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

1 iTERAN/AE本体/パターンファイルダウンロード

START!!

1-1 インストーラをダウンロード。

既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、「iTERAN/AE本体インストーラ」はダウンロード不要です。

### iTERAN/AE本体インストーラ ダウンロードURL

<http://www.iteran.jp/download/installer/iteranFULL.zip>

- ※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
- ※インストーラは約450MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

1-2 大阪いずみパターンファイルをダウンロード。

パターンファイルは必ずダウンロードしてください。

### 大阪いずみパターンファイルダウンロードURL


<http://www.iteran.jp/download/osakaizumi/osakaizumiPatFULL.zip>

- ※「共同購入」「店舗」のパターンファイルが両方封入されていません。
- ※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
- ※パターンファイルは約180MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

## ダウンロード時に以下画面が表示された場合①




1 「操作」をクリック



2 「その他オプション」をクリック


3 「実行」をクリック



4 「デスクトップ」を指定します  
※任意の場所でも問題ありません


5 「保存」をクリック

環境により、以下画面が表示される場合があります。  
その場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。




「キャンセル」をクリック


## ダウンロード時に以下画面が表示された場合②



1 「保存」ボタン右側の「^」をクリック




2 「保存を付けて保存」をクリック



3 「デスクトップ」を指定します  
※任意の場所でも問題ありません

4 「保存」をクリック



5 「x」をクリックし、ブラウザを閉じます

以上で ① 「iTERAN/AE本体/パターンファイル  
ダウンロード」は完了です！

② に進んでください。

## 2 iTERAN/AE本体インストール

START!!


既にiTERANがインストールされている場合は

## 3 パターンファイル登録 へお進みください。

### 2-1 インストール前の事前準備として「.NetFramework3.5」の有効化を行います。

1  デスクトップにあるWindowsキーを右クリックします。

2  「プログラムと機能」をクリックします。


3  「プログラムと機能」画面の左にある「Windowsの機能の有効化または無効化」をクリックします。

★右クリックしても「プログラムと機能」が表示されない場合、以下手順で「プログラムと機能」を開いてください。

デスクトップにあるWindowsキーの隣にあるボタン（Cortana）をクリックします。

「プログラムと機能」と入力します。

「プログラムと機能（コントロールパネル）」をクリックし、「プログラムと機能」を開きます。開いたら左ページの手順に戻ります。

4  「.Net Framework 3.5 (.Net 2.0および3.0を含む)」にチェックを入れ、OKボタンをクリックします。

※OKボタンクリック後、再起動を促すメッセージが表示された場合、PCを再起動します。


- 2-2 ダウンロードした「iteranFULL.zip」を解凍してください。  
※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。



### 必ず解凍してください


zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

- 2-3 解凍後に作成された「iteranFULL」フォルダを開いて、「setup.exe」をダブルクリックで実行します。




### Setup.exe実行後メッセージ①

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。  
※表示されない場合は次へお進みください。




### Setup.exe実行後メッセージ②

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。  
※表示されない場合は次へお進みください。



2-4 インストール確認画面が表示されます。「OK」をクリックし、インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。



以上で 2 「iTERAN/AE本体インストール」 完了です！


3 に進んでください。

### 3 パターンファイル登録

START!!

#### 3-1

ダウンロードした「osakaizumiPatFULL.zip」の右クリックメニューから【プロパティ】をクリックし、表示されたプロパティウィンドウ下部の「セキュリティ」項目内で「許可する」にチェックをつけ「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックしてください。  
※「ブロックの解除」ボタンが表示されている場合はボタンをクリックし「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックします。



※セキュリティ項目が表示されない場合は3-2へお進みください。



必ず確認/実施してください

ブロックの解除を行わずに実行した場合、ITERANが正常に動作しない可能性がありますので必ず実施してください。

#### 3-2

「osakaizumiPatFULL.zip」を解凍してください。  
※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。


#### 3-3

解凍後に作成された「osakaizumiPatFULL」フォルダ内の「大阪いずみ（店舗）」フォルダを開きます。  
※「大阪いずみ（店舗）」は大阪いずみ様の**店舗事業**でご利用するパターンファイルです。  
登録するパターンファイルをお間違えないようご注意ください。



#### 3-4


開いたフォルダ内の「IT2PatternRegistration.exe」をダブルクリックで実行します。



## パターンファイル登録実行後メッセージ


環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。



3-5

インストールウィザードが表示されます。  
画面に従って、進めてください。



3

## 処理確認メッセージ表示


アップグレードありの場合



アップグレードなしの場合



アップグレード処理画面が表示されます  
1分ほどお待ちください。




アップグレードなしの  
場合、15秒ほどお待ち  
ください。

※待ち時間は環境により  
前後します。

次頁へ続きます



環境により、以下画面が表示される場合があります。



以上で **3** 「パターンファイル登録」完了です！

## 4 初期設定

START!!

### 4-1 iTERAN/AEを起動。チェーン選択。



デスクトップにあるアイコンをダブルクリック

### 4-2 ライセンス登録

受託条件詳細を参照

※当社から契約書と一緒に送付

1. BMS対応ライセンス登録画面

BMS対応システムをご利用になる場合、BMS対応ライセンスが必要になります。

BMS対応ライセンスキーを入力してください。

BMS対応ライセンス

登録 後で登録する

「環境設定ファイルキー-1」を入力し、登録ボタンをクリック

2. iPファイルライセンス登録画面

大阪いずみ(店舗)向け  
iPファイルライセンス登録

大阪いずみ(店舗)向けシステムをご利用になる場合、ライセンスが必要になります。

iPファイルライセンスキーを入力してください。

iPファイルライセンス

登録 試用版で利用する

「環境設定ファイルキー-2」を入力し、登録ボタンをクリック

受託条件詳細サンプル

※「6. 作業条件その他必要な事項」に記載



## 4-3

貴社の取引先コードの確認

「TradeFront/6G 接続通知書 (JX手順)」を参照

※6Gポータルサイトからダウンロード

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

株式会社○○○○○様 発行日: YYYY/MM/DD

TradeFront/6G 接続通知書 (JX手順)

EDI通信先相手名称	大阪いずみ株式会社様		
お問い合わせキーワード	顧客ID	XXXXXXXXXX	
業種ID			
店舗			

「顧客ID」の値をメモします。

1. 接続管理情報

取引先コード (8桁)	XXXXXXXXXX
-------------	------------

2. 基本情報

業種 F I P 情報	接続先URL	tradefront.ne.jp/jv/TMS01_bs
-------------	--------	------------------------------

3. トランザクション情報

1. センテナ情報	ユーザID	XXXXXXXXXX
	パスワード	XXXXXXXXXX
2. U R I (マシントラック情報)	業士権 F I P U R I	TMS01_sumi-coop@6g.tradefront.ne.jp
	接続者 U R I	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@6g.tradefront.ne.jp

4. 利用先サービス種別 (データ種)

データ内容	データタイプID	ドキュメント形式	伝送	伝送形式 (MIMEタイプ)	伝送種
■ 01: 発注	TMS01BMS01S	SecondGenEDI	Order	application/xml	発注
■ 02: 出荷	TMS01BMS02R	SecondGenEDI	Shipment Notification	application/xml	発注

5. 取引先コード一覧 (一括登録用)

1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4			
5			

「TradeFront/6G 接続通知書 (JX手順)」 サンプル

※「接続通知書」が複数枚ある場合は、接続通知書の枚数分

4-3

から 4-1 3

の作業を繰り返し行ってください。

## 4-4


### 初期設定情報の登録

※「初期導入ウィザード」を利用します




## 4-5


### 利用会社登録




1 「通信設定」に遷移したことを確認し、「設定画面を開く」をクリック



2 使用プロトコル「JX手順【ACMSLiteNeo】」を選択



4 「はい」をクリック



3 「詳細設定」をクリック

通信設定画面が開きます  
必要な情報を入力していきます。(次ページより)



「TradeFront/6G」接続通知書（JX手順）を参照  
※6Gポータルサイトからダウンロード

### TradeFront/6G 接続通知書(JX手順)

株式会社○○○○〇〇 発行日：YYYY/MM/D

EDD取引先相手名称	大限いびき倉庫生協		
お問合わせキーワード	顧客ID	XXXXXXXXXXXX	
	業種ID	TMS51	
	企業拠点ID		

接続情報から富士通 J a p a n お問合わせの際は、次の項目が必要となります。  
 お問合わせキーワード  ご利用みせページ (データ種)  
 ・本業務開始日またはお問い合わせ先について、6Gポータル側の問合せフォームが、お問合わせです。  
 ・本業務開始日の各種お問い合わせについて、6Gポータル側の問合せフォームより、お問合わせ下さい。  
 6Gポータルでの問合せを原則とします。電話での受けにも対応します。→サポートデスク 0120-071-442

1. 接続者連携設定情報  
取引先コード (8桁) XXXXXXXX

2. 基本情報  
1. 富士通 F I P 情報  
接続先URI https://bmsgw.tradefront.ne.jp/jx/TMS51\_bs  
小売識別情報 (13桁) 4902225000000  
2. 接続者情報  
識別情報 (あ) XXXXXXXXXXXXXXX

3. トランスポート層情報 (transport)  
1. セキュリティ情報  
ページ認証 無  
ユーザID (う) XXXXXXXX  
ユーザパスワード (え) XXXXXXXX  
2. URI (マシ接続情報)  
富士通 F I P U R I (い) TMS51\_zumi-coop@6g.tradefront.ne.jp  
接続者 U R I XXXXXXXXXXXXXXX@6g.tradefront.ne.jp

4. 利用メッセージ種 (データ種)

データ内容	データID	ドキュメント形式	type	伝票種	文書形式 (MIMEタイプ)	伝票種
■ 01: 発注	TMS51BMSG01S	SecondGenEDI	Order	無	application/xml	受発
■ 02: 出荷	TMS51BMSG02R	SecondGenEDI	Shipment Notification	無	application/xml	受発
□						

5. 取引先コード一覧 (一括受発)

1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

## 5 各情報を入力

(あ) 識別情報 ⇒ 当方識別子に入力します。  
※当方URIと間違えないようにご注意ください。

(い) 接続者URI ⇒ 当方URI IIに入力します。  
※当方識別子と間違えないようにご注意ください。

(う) ユーザID ⇒ ベーシック認証IDに入力します。  
※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

(え) パスワード ⇒ ベーシック認証パスワードに入力します。  
※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

JX手順【ACMSiteNeo】通信設定画面

保存(F4) キャンセル(F9) 閉じる(F12)

ACMSiteNeo通信アプリ設定

通信基本情報

接続先URL https://bmsgw.tradefront.ne.jp/jx/TMS51\_bs  
 相手先URI TMS51\_zumi-coop@6g.tradefront.ne.jp  
 相手先識別子 4902225000000  
 当方URI  
 当方識別子

ベーシック認証  
 ベーシック認証を利用する  
 ベーシック認証ID  
 ベーシック認証パスワード


クライアント認証  
 クライアント認証を利用する  
 クライアント証明書パス  
 参照  
 クライアント証明書パスワード

プロキシサーバ  
 正と同じ設定を利用  
 個別に設定  
 プロキシサーバを利用する  
 プロキシサーバ  
 プロキシユーザ  
 プロキシパスワード

「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

データ種詳細設定


6 「保存」をクリック



これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。  
また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

4-7 初期導入ウィザードの終了

1 「完了」をクリック



2 「はい」をクリック



4-8 伝票発行用プリンタの設定

★iTERAN/AEから伝票を直接発行する場合

⇒プリンタの設定を事前に行っておく必要があります。  
以下の「伝票用プリンタ導入ガイド（BMS版）」をご参照の上、設定を行ってください。  
設定後、次ページに進んでください。

伝票用プリンタ導入ガイド（BMS版）

[http://www.iteran.jp/download/manual/denpyoPrintManBMS\\_v24.pdf](http://www.iteran.jp/download/manual/denpyoPrintManBMS_v24.pdf)

★iTERAN/AEから伝票を直接発行しない場合


⇒設定は必要ありませんので次ページに進んでください。

★iTERANの画面で非EOSデータを登録する場合（外部ファイル入力で作成しない）

⇒当手順を行い自動採番マスタの設定を行います。  
自動採番マスタを設定することで、EOS外データの画面登録時に自動的に伝票番号を採番することができます。


★iTERANの画面で非EOSデータを登録しない場合（外部ファイル入力で作成する）

⇒設定は必要ありませんので次ページに進んでください。




4 「保存」ボタンをクリック

5 「閉じる」ボタンをクリック



3 以下のように入力します。

最小値	: 1	000000001
最大値	: 999999999	999999999
次回採番番号	: 1	000000001
フォーマット	: 000000000	



★ITERANの画面で非EOSデータを登録する場合（外部ファイル入力で作成しない）

⇒ 当手順を行い納品先マスタの設定を行います。  
納品先マスタを設定することで、EOS外データの画面登録時に納品先を選択することができます。

★ITERANの画面で非EOSデータを登録しない場合（外部ファイル入力で作成する）

⇒ 設定は必要ありませんので次ページに進んでください。


1 ◆以下のURLから納品先マスタ入力用ファイルをダウンロードしてください。

<http://www.iteran.jp/download/osakaizumi/StoreMasterFile.zip>

※ダウンロード後に解凍してください。


2 「マスタメンテナンス」をクリック

3 「納品先マスタファイル入力」をクリック

4 「参照」をクリック

5 ファイルを選択し「開く」をクリック





1 で解凍したファイルを選択

6 パスを確認し、「入力処理開始」をクリック



7 「OK」をクリック



8 「閉じる」をクリック




大阪いずみ様の納品先が登録されました。  
登録内容は「マスタメンテ」-「納品先マスター一覧」画面より確認できます。

【必ずご確認ください】


大阪いずみ（店舗）パターンファイルではiTERAN/AE終了時に**1年以上過去のデータを自動的に削除**するように設定がされています。  
問題がある場合は以下画面から設定の変更を行ってください。

※問題がないようであればそのままの設定としておいてください。  
データが増えすぎるとiTERAN/AEの動作が重くなる等、予期せぬ事態が発生する可能性があります。

★設定を変更する場合の手順  
※変更しない場合は実施する必要はありません。




i. データ保持期間を変更する場合



①初期値が「12カ月」となっていますので、データを保存しておく期間に変更します。  
※変更しないことをお勧めします。

ii. 自動削除自体を行わないようにする場合



①初期値が「利用する」となっていますので、「利用しない」に変更します。  
※自動削除機能は利用されることをお勧めします。

## 4-12 複数取引先コードの登録

「TradeFront/6G 接続通知書（J X手順）」の「5.取引先コード一覧（一括受信用）」に記取引先コード（子コード）が記載されている場合は、**全ての取引先コード**をITERAN/AEに登録する必要があります。

1

「TradeFront/6G 接続通知書（J X手順）」の「5.取引先コード一覧（一括受信用）」を確認します。

1	XXXXXXXXXX	6		11		16	
2		7		12		17	
3		8		13		18	
4		9		14		19	
5		10		15		20	

2

取引先コードの記載がある場合、次ページを参照して**全ての取引先コード（子コード）**をITERAN/AEに登録してください。

## 4-13 導入テスト

マニュアル「導入テスト手順書」をご参照の上、導入テストを実施してください。

導入テスト手順書

<http://www.iteran.jp/download/osakaizumi/osakaizumi/donyuTest.pdf>

※「接続通知書」が複数ある場合は枚数分導入テストを実施してください。

※複数の取引先コードがある場合、取引先コード分導入テストを実施してください。

★ 4-4


初期設定情報の登録  
※「初期導入ウィザード」を利用します



1 「初期一括設定」をクリック

★ 4-5

利用会社登録 複数登録



2 利用会社コード...  
【4-12】で確認した2番目以降の取引先コードを入力


3 「新規」をクリック



4 利用会社名(漢字)  
...貴社の会社名を入力  
利用会社名(カナ)  
...貴社の会社名カナを入力  
顧客ID  
...【4-3】で確認した顧客IDを入力

5 「保存」をクリック

6 1つ目に登録した  
「利用会社コード」を選択



7 「設定する」をクリック

8 「OK」をクリック




これ以降は任意項目ですので、初期導入ウィザードの案内に従って、必要に応じて設定してください。また、初期導入ウィザードを使用せずに、各画面より後で設定することも可能です。

設定不要なら、「完了」をクリック



「はい」をクリック



9 4-9 「自動採番マスタ設定」と 4-10 「納品先マスタ登録」を実施してください。  
※トップメニューで利用会社に追加した取引先コードを選択して実施してください。

※2番目以降の取引先コードの数だけ同じ処理を行ってください

未登録の取引先コードがある場合

引き続き ★ 4-4 ★ 4-5 を実施してください。

## iTERAN/AEが不要となった場合

iTERAN/AEが不要となった場合、コントロールパネルの「プログラムと機能」（ご利用のOSにより「アプリと機能」の場合があります）からアンインストールを行ってください。

また、サポート契約を解約する必要があるため、次ページ記載の問い合わせ窓口までご連絡をお願い致します。

※大阪いずみ（店舗）以外でiTERAN/AEをご利用の場合は、アンインストールをする前に次ページ記載の問い合わせ窓口までご相談ください。

何かご不明な点は下記の窓口までご連絡ください。  
お問合せの内容によって、窓口が異なりますので、ご注意ください。

セットアップ、導入テスト、  
iTERANの操作方法、障害発生に関するお問合せ

担 当 : 富士通Japan株式会社  
TERAN-CSD  
連絡先 : 0120-004-626 (フリーダイヤル)  
受付時間 : 24時間365日  
(9:00~17:30以外は受付のみ)

ご購入検討/お申し込み/ポータルサイトに関する  
お問合せ

担 当 : 富士通Japan株式会社  
大阪いずみ様担当  
連絡先 : fjj-edis@dl.jp.fujitsu.com  
受付時間 : 弊社営業日 9:30~17:00

iTERAN/AEサポートサイト

URL : <http://www.iteran.jp/AE/>

業務内容、データ内容等についてのお問合せ

**普段お問合せ頂いている大阪いずみ様の連絡先までお問合せください。**