

コープCSネット殿



be included in  iTERAN AE
WebOrdering & Reporting System

セットアップガイド
J C A版

【 第2.0 版 】 2010年 4月15日

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

目次

1	はじめに	1
1.1	印刷環境について.....	1
1.2	必要なソフトウェア.....	1
1.3	セットアップを開始するにあたって.....	1
1.4	動作環境.....	1
2	セットアップの流れ	2
3	iTERAN/AE のセットアップ	3
3.1	Windows XP をお使いの場合.....	4
	※iTERAN/AE インストーラが自動起動しない場合 Windows XP.....	7
3.2	Windows Vista／Windows 7 をお使いの場合.....	8
	※iTERAN/AE インストーラが自動起動しない場合 Windows Vista／Windows 7.....	12
3.3	Windows 2000 をお使いの場合.....	14
	※iTERAN/AE インストーラが自動起動しない場合 Windows 2000.....	17
4	iTERAN 初期設定	19
補足 A	Q & A	35
補足 B	用語集	37
補足 C	お問合せ先	41

1 はじめに

1.1 印刷環境について

事前に、プリンタが正しく接続されているかご確認ください。プリンタ付属のマニュアルを参照しテスト印刷を行い、正しく印刷が出来ることをご確認ください。印刷の設定については、各プリンタメーカーのサポート窓口にお問い合わせください。

1.2 必要なソフトウェア

iTERAN/AE を動作するためには、以下のソフトウェアが必要になります。

これらのソフトウェアは iTERAN/AE のインストールと同時に自動的にインストールされます。

- ・ WindowsInstaller 3.1
- ・ Microsoft .NET Framework Version 2.0
- ・ Microsoft .NET Framework Version 3.5
- ・ MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.6

1.3 セットアップを開始するにあたって

セットアップを開始するにあたり、以下の資料及びCDをお手元にご用意ください。

- ① iTERAN/AE 共通セットアップ CD
- ② コープCSネット殿パターンファイル CD
- ③ iTERAN/AE セットアップガイド JCA 版（本書）
- ④ iTERAN/AE 操作説明書
- ⑤ ライセンス発行通知書

なお、上記①～④は、本書と同梱されております。⑤は別途、弊社よりご送付いたします。

1.4 動作環境

iTERAN/AE を動作するためには、以下の環境が必要となります。

OS（基本ソフトウェア）	Windows 2000 SP4、Windows XP（各エディション） SP3、 Windows Vista SP2（各エディション） Windows 7（スターターエディションを除く各エディション）※
CPU	PentiumIV 1.2GHz 相当以上の CPU を推奨
メモリ	512MB 以上の物理メモリ（Windows XP、Windows Vista、Windows 7 をご利用の場合、1GB 以上を推奨）
ハードディスク	1GB 以上の空き領域が必要
その他	印刷環境（レーザプリンタ）


※各 OS のサービスパックに関しては、最新のものを推奨とします。

- ・ 通信環境について

株式会社アルゴ 21 社製 JCA 手順通信ソフト

「NTS-100-JCA for Windows」 ver5.03 以降のみサポートしております。

2 セットアップの流れ



3 iTERAN/AE のセットアップ

以降の手順はご利用になるコンピュータのOSにより手順が異なります。コンピュータのOSにより、以下のページにお進みください。コンピュータのOSがご不明な場合は、以下の手順にて、ご確認ください。

「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
表示された画面右上の[システム]以下に表示されたものがそれにあたります。

例、「Microsoft Windows XP」「Microsoft Windows Vista」



- Windows XP をお使いの場合
⇒ P.4 『3.1 Windows XP をお使いの場合』にお進みください。
- Windows Vista／Windows 7 をお使いの場合
⇒ P.8 『3.2 Windows Vista／Windows 7 をお使いの場合』にお進みください。
- Windows 2000 をお使いの場合
⇒ P.14 『3.3 Windows 2000 をお使いの場合』にお進みください。


※既に iTERAN/AE をご利用の場合、P.19 「4. iTERAN 初期設定」にお進みください。

3.1 Windows XP をお使いの場合

3.1.1 iTERAN/AE インストーラの起動

iTERAN/AE 共通セットアップ CD をセットしてください。


CD をセットすると自動的に iTERAN/AE インストーラが起動し、セットアップ開始確認画面が表示されます。




iTERAN/AE セットアップ開始確認画面

※ セットアップ開始確認画面が表示されない場合は、7 ページ「※iTERAN/AE インストーラが自動起動しない場合 Windows XP」をご参照ください。

3.1.2 iTERAN/AE インストール開始







3.1.3 iTERAN/AE インストール終了

上記手順で iTERAN/AE のインストールは完了です。

iTERAN/AE 共通セットアップ CD を取り出してください。

3.1.4 iTERAN/AE 起動確認


デスクトップのアイコンより iTERAN/AE を起動します。



エラー画面が発生せず、iTERAN/AE 画面（上記画面）が表示出来れば、インストールは正常に完了しています。

続けて、19 ページ「4.iTERAN 初期設定」を行います。

画面はこのまま開いたままで、19 ページ「4.iTERAN 初期設定」をご参照下さい。




※iTERAN/AE インストーラが自動起動しない場合 Windows XP


iTERAN/AE 共通セットアップ CD をセットしても iTERAN/AE インストール開始確認画面が表示されない場合、以下の操作を行ってください。

① エクスプローラを起動します。

「スタート」を右クリック後、「エクスプローラ」をクリックします。



② エクスプローラより CD-ROM ドライブを選択し、「setup.exe」をダブルクリックして起動します。



4 ページ「3.1.2 iTERAN/AE インストール開始」に戻りインストールを続けてください。

3.2 Windows Vista／Windows 7 をお使いの場合


※画面サンプルは Windows Vista の画面となっています。Windows 7 をご利用の場合、画面形状が若干異なる部分がありますが、操作方法は同様です。

3.2.1 iTERAN/AE インストーラの起動

iTERAN/AE 共通セットアップ CD をセットしてください。

CD をセットすると以下画面が表示される場合があります。その場合、「setup.exe の実行」をクリックしてください。


※環境によっては表示されない場合もあります。




iTERAN/AE インストーラを起動するためには、管理者権限が必要になります。

警告画面が表示されますので、「許可」をクリックしてください。

※環境によっては表示されない場合もあります。




iTERAN/AE インストーラが起動し、セットアップ開始確認画面が表示されます。




iTERAN/AE セットアップ開始確認画面

※ セットアップ開始確認画面が表示されない場合は、1 2 ページ「※iTERAN/AE インストーラが自動起動しない場合 Windows Vista／Windows 7」をご参照ください。

3.2.2 iTERAN/AE インストール開始





3.2.3 iTERAN/AE インストール終了

上記手順で iTERAN/AE のインストールは完了です。


iTERAN/AE 共通セットアップ CD を取り出してください。

3.2.4 iTERAN/AE インストール起動確認

デスクトップのアイコンより iTERAN/AE を起動します。



ショートカットアイコンを
ダブルクリックします




エラーが発生せず、この画面
が表示されればインストール
は正常です

エラー画面が発生せず、iTERAN/AE 画面（上記画面）が表示出来れば、
インストールは正常に完了しています。

続けて、19 ページ「4.iTERAN 初期設定」を行います。

画面はこのまま開いたままで、19 ページ「4.iTERAN 初期設定」をご参照下さい。




※iTERAN/AE インストーラが自動起動しない場合 Windows Vista/Windows 7


iTERAN/AE 共通セットアップ CD をセットしても iTERAN/AE セットアップ開始確認画面が表示されない場合、以下の操作を行なってください。

③ エクスプローラを起動します。

「スタート」を右クリック後、「エクスプローラ」をクリックします。



④ エクスプローラより CD-ROM ドライブ (DVDドライブ) を選択し、「setup.exe」をダブルクリックして起動します。







iTERAN/AE インストーラを起動するためには、管理者権限が必要になります。

警告画面が表示されますので、「許可」をクリックしてください。

※環境によっては表示されない場合もあります。



9 ページ「3.2.2 iTERAN/AE インストール開始」に戻りインストールを続けてください。


3.3 Windows 2000 をお使いの場合

3.3.1 iTERAN/AE インストーラの起動

iTERAN/AE セットアップCDをセットし、「iTERAN/AE」をインストールします。

iTERAN/AE 共通セットアップCDをセットしてください。

CDをセットすると iTERAN/AE のセットアップ開始確認画面が表示されます。








iTERAN/AE セットアップ開始確認画面

※ セットアップ開始確認画面が表示されない場合は、17ページ「※iTERAN/AE インストーラが自動起動しない場合 Windows 2000」をご参照ください。



3.3.2 iTERAN/AE インストール開始

インストールを開始します。





インストール中です。
しばらくお待ち下さい。




「OK」ボタンをクリックし、
インストールを完了してくだ
さい。

3.3.3 iTERAN/AE インストール終了

上記手順で iTERAN/AE のインストールは完了です。
iTERAN/AE 共通セットアップ CD を取り出してください。

3.3.4 iTERAN/AE 起動確認


デスクトップのアイコンより iTERAN/AE を起動します。



エラー画面が発生せず、iTERAN/AE 画面（上記画面）が表示出来れば、インストールは正常に完了しています。

続けて、19 ページ「4.iTERAN 初期設定」を行います。

画面はこのまま開いたままで、19 ページ「4.iTERAN 初期設定」をご参照下さい。




※iTERAN/AE インストーラが自動起動しない場合 Windows 2000

iTERAN/AE 共通セットアップ CD をセットしても iTERAN/AE インストール開始確認画面が表示されない場合、以下の操作を行なってください。

- ① エクスプローラを開きます。


デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックします。




「エクスプローラ」をクリックします。

エクスプローラが開きます。


- ② エクスプローラより CD-ROM ドライブを選択します。



- ③ 「setup.exe」をダブルクリックして起動します。



- ④ iTERAN/AE セットアップ確認画面が表示されます。



1 4 ページ「3.3.2 iTERAN/AE インストール開始」に戻りインストールを続けてください。

4 iTERAN 初期設定

iTERAN の初期設定を行います。

※画面は Windows 2000 ですが、操作方法は Windows XP、Windows Vista、Windows 7 でも同じです。

- ① iTERAN セットアップCD の2枚目をセットしてください。

CD をセットすると iTERAN セットアップCD 2枚目メニュー画面が表示されます。

※表示されない場合は、そのままの状態③へお進み下さい。



iTERAN セットアップCD 2枚目メニュー画面

- ② iTERAN セットアップCD 2枚目メニュー画面の最小化

iTERAN セットアップCD 2枚目メニュー画面を最小化します。

最小化ボタンをクリックすると、画面が最小化されます。




③ iTERAN 起動

デスクトップ上の「iTERAN/AE」アイコンをダブルクリックし、「iTERAN/AE」を起動してください。

※既に iTERAN/AE が起動している場合は、④へお進み下さい。



「iTERAN/AE」アイコン



ii. iTERAN/AE の画面から iTERAN の画面に切り替わります。

システム起動中です



しばらくお待ちください





④ コープC S ネットパターンファイルのインストール

「初期導入処理」画面から、コープC S ネットパターンファイルのインストールを行ってください。

iTERAN メニュー画面から「初期設定」ボタンをクリックしてください。





「初期導入処理」画面が開きますので、「設定ファイル登録」ボタンをクリックしてください。




設定ファイルの選択画面が表示されたら、コープCSネットパターンファイルの保存されているフォルダをダブルクリックし、「OK」ボタンをクリックしてください。

iTERAN セットアップ CD 2 枚目の中に「パターンファイル」というフォルダの中に「コープCSネット」というフォルダがあります。「コープCSネット」フォルダの中にコープCSネットパターンファイルがありますので、「コープCSネット」フォルダを選択します。




コープCSネットパターンファイルの登録に成功すると、「初期導入処理」画面に戻ります。「閉じる」ボタンをクリックし、初期設定を終了してください。





1. ライセンスキーの登録

コープCSネットパターンファイルの登録を行うと、iTERAN メニュー画面の「チェーン」の選択欄に「コープCSネット」が追加されます。「チェーン」の選択欄から「コープCSネット」を選択してください。




初めて「チェーン」を選択する場合、ライセンス登録画面が表示されます。ライセンスキー欄に iTERAN セットアップ CD と同梱の「ライセンス発行通知書」に記載されている、「ライセンスキー (コープCSネットパターンファイル)」を入力し、ライセンス登録を行ってください。





メニュー画面下部に、業務機能のボタンが表示されればコープCSネットパターンファイルの登録は完了です。




2. 取引会社マスタの登録（自社情報の登録）



※複数の取引先コードをご利用のお客様は取引先コード分繰り返し登録作業を行ってください。

メニュー画面から、「初期設定」ボタンをクリックしてください。






「初期導入処理」画面が開くので、「取引会社登録」ボタンをクリックしてください。



自社マスタメンテナンス画面が開きます。取引先コード欄に、指定された「取引先コード」を入力し、「新規」ボタンをクリックしてください。



取引先メンテナンス(サミット株式会社) 自社名称

取消 新規 変更 削除 確定 開じる

取引先コード 999999

名前

電話番号

FAX番号


担当者名

登録日時

更新日時

i. 貴社の「取引先コード」を入力してください。

ii. 「取引先コード」を入力後、「新規」ボタンをクリックしてください。



自社マスタ登録画面に移ります。自社情報を入力し、「確定」ボタンをクリックしてください。

取引先コード: 999999: 自社名称

取引先名: 自社名称

取引先(カナ): シンヤメイショウ

郵便番号: 999-9999

住所: 住所を記入

電話番号: 9999999999

FAX番号: 9999999999

担当者名: 担当者を記入

登録日時: 2006年3月10日 16:07:53


更新日時: 2006年3月14日 18:53:54

i. 貴社の社名等を入力してください。

ii. 自社情報を入力後、「確定」ボタンをクリックして自社情報を登録してください。

注) こちらの項目は入力できません。


- 取引先名 : 貴社の社名を入力してください。
この項目は**必ず**入力してください。
- 取引先カナ : 貴社の社名をカタカナで入力してください。
この項目は**必ず**入力してください。
- 郵便番号 : 貴社所在地の郵便番号を入力してください。
- 住所 : 貴社所在地の住所を入力してください。
- 電話番号 : 貴社の電話番号を入力してください。
- FAX 番号 : 貴社の FAX 番号を入力してください。
- 担当者名 : 貴社担当者のお名前を入力してください。



「確定」をクリックすると、入力した内容が登録され、取引先コードの入力画面に戻ります。「閉じる」ボタンをクリックして「取引先会社登録」を終了してください。



初期導入処理画面に戻ります。「閉じる」ボタンを押して初期導入処理を終了してください。




取引先情報登録が完了すると、利用会社名選択欄に貴社の名称が選択されます。
これで、取引先情報登録は完了です。

※この登録が完了すると、次回からの iTERAN/AE 起動時には先に iTERAN が起動されます。



3. 接続先情報の登録

接続先情報を登録します。「運用保守業務」ボタンをクリックしてください。



運用保守業務メニュー画面が開きます。

「接続先情報メンテナンス」ボタンをクリックしてください。




既定プロトコル : 「2: JCA」を選択してください。

既定プロトコルを選択後、「送受信先設定」ボタンをクリックしてください。

- 既定プロトコル : 「2: JCA」を選択してください。

この画面上の**既定プロトコル以外**の設定項目については、特に変更する必要はございません。**初期設定の値を変更せず**に、「送受信先設定」ボタンをクリックしてください。



接続先情報を入力し、「ファイル情報設定」ボタンをクリックしてください。各種設定値については、接続先の情報に従って入力してください。


ダイヤル方式 : 値を入力してください。

「ファイル情報設定」ボタンをクリックしてください。

- アプリ格納パス : JCA 通信ソフトを格納しているフルパスを入力してください。
- ※ [参照](#)をクリックするとパスを指定する画面が表示されます。パスを指定すると自動的にフルパスが入力されます。

その他の項目に入力する値は、接続先の情報に従って入力してください。

上記項目に値を入力、選択しましたら、間違えの無い事を確認し、「ファイル情報設定」ボタンをクリックしてください。




送受信ファイルの設定を入力します。

- (1) ファイル ID を「TJYFMT:受注情報」を選択し、「表示」ボタンをクリックしてください。



以下の内容を入力します。

入力後、「保存」ボタンをクリックしてください。



iv. 内容確認後に「保存」ボタンをクリックします。

iii. 値を入力します。

- データ名称 : 「受注」と入力してください。
- PC ファイル名 : 「C:¥10」と入力してください。

その他の項目に入力する値は、接続先の情報に従って入力してください。

ファイル情報設定は以上で終了になります。

画面を終了します。

送信受信設定情報(ファイル情報)(ロープCSネット) 自社名称

戻る 表示 リセット 保存 閉じる

ファイルID 送受信区分 ☐ 送信 ☐ 受信

データ名称

レコード長 PCファイル名

ブロック長

データ種別 送信先番号 iTeran 付属以外の送受信アプリを使用する場合のみ入力

センターファイル名


アクセスキー

コード変換種別 (設定値: 送信時設定: 受信時設定)

送信時設定

受信時設定

コード変換テーブル種別 ☐ 100bwin 標準1 ☐ 100bwin 標準2



前回入力した画面が表示されますので、何も変えずに「保存」ボタンをクリックしてください。

送信受信設定情報(JCA)(ロープCSネット) 自社名称

リセット 保存 閉じる

アプリ格納パス 参照

受信情報

受信セコード

受信スコード

受信識

送信情報

ダイヤル方式 ☒ プッシュ ☐ ダイヤル

接続機器 ☒ モデム ☐ TA

接続確認方式 ☒ 持たない ☐ 持つ


ポート番号

ラインスピード ☒ 2400 ☐ 9600 ☐ 19.2K ☐ 64K


相手先番号 iTeran 付属以外の送受信アプリを使用する場合のみ入力

回線種別 ☒ 公衆 ☐ INS ☐ 専用線 ☐ 直結運転

ファイル情報設定



この状態のまま「保存」ボタンをクリックしてください。



接続先情報メンテナンスの設定が完了です。

以上で iTERAN の初期設定は完了となります。

Q. インストール中にエラーが発生しました。どうしたらよいですか？

A. エラー内容をご確認の上、サポート窓口までご連絡ください。

Q. セットアップ CD をセットすると、違う画面が表示されました。どうしたらよいですか？

A. 共通セットアップ CD でない場合がございます。
一度 CD を取り出し、CD のラベルをご確認ください。

Q. iTERAN/AE が不要になりました。どうしたらよいですか？

A. プログラムの追加と削除画面より、iTERAN/AE のアンインストールを行ってください。

Q. iTERAN/AE を他のパソコンで利用することになりました。どうしたらよいですか？

A. 旧パソコンのデータを新パソコンに移行する必要があります。データの移行の際には、サポート窓口までご連絡ください。また、iTERAN/AE を複数のパソコンでお使いになるのは禁止としています。(ただし、バックアップ用としてもう 1 台にインストール可能です)
データの移行が終わりましたら、旧パソコンの iTERAN/AE をアンインストールしてください。

Q. 使用している OS がわからない。

A. 「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
表示された画面右上の[システム]以下に表示されたものがそれにあたります。
例、「Microsoft Windows XP」「Microsoft Windows Vista」
OS により、若干操作方法、画面表示が異なる箇所があり、本書では各 OS ごとにセットアップ方法を紹介している箇所があります。お使いの OS をご確認のうえ、本書をご参照ください。

Q. インストール中に画面が動かなくなりました。30 分以上も止まっています。どうしたらよいですか？

A. 原因は様々であり、特定するのが難しいですが、以下を実行してください。
☐一時的な障害の可能性があるので、パソコンを再起動してみてください。
☐他のプログラムが影響している可能性があるので、他のアプリケーションを終了してください。
☐ウイルスによる感染が障害の可能性があるので、ウイルスチェックを行ってください。

Q. インストール CD を紛失してしまった。

A. サポート窓口までご連絡ください。

Q. iTERAN/AE のインストール先をデフォルトの「C:\iTERAN」以外にインストールしてもよいですか？

- A. やむをえない場合を除き、禁止しています。
サポートを円滑に行うためにデフォルトのパスを変更せずにインストールしてください。

上記Q & Aに当てはまらない、またはその他の問題等、問題が解決できない場合は、サポートまでお問合せください。

※お問合せ先につきましては、4 1 ページ「補足C お問合せ先」をご参照ください。

補足B 用語集


この項では本操作説明書で使用される用語の説明をします。

1. マウスポインタ




画面に表示される、矢印の形をした記号。マウスを移動させることにより、マウスポインタも連動して移動する。「マウスカーソル」とも呼ばれる。通常は矢印の形をしている、コンピュータの状態やマウスポインタの位置に応じて形が変わる。

2. クリック



マウスのボタンを押すこと。単に「クリック」という場合はマウス上部左側のボタンを指す、それ以外のボタンを指す場合は、「右クリック」のようにボタンの位置をあわせて示す。

3. ダブルクリック



マウスのボタンを素早く 2 回クリックすること。

4. ドラッグ

マウスを使った操作法の一つ。画面上でマウスポインタがウィンドウの枠やファイルのアイコンなどに重なった状態でマウスのボタンを押し、そのままの状態でもウスを移動させること。画面上のシンボルを仮想的に「つかむ」操作であることから、ドラッグと呼ばれる。画面上でのウィンドウの位置や大きさの変更、ディスク内でのファイルの移動などに用いられる。

5. ドラッグ&ドロップ

画面上でマウスポインタがウィンドウの枠やファイルのアイコンなどに重なった状態でマウスのボタンを押し、そのままの状態でもウスを移動(ドラッグ)させ、別の場所でマウスのボタンを離す(ドロップ)こと。

画面上のシンボルを仮想的に「つかみ」、別の場所に「落とす」操作であることから、ドラッグアンドドロップと呼ばれる。ファイルの移動などに用いられる。

6. ボタン




ダイアログやウィンドウに表示される、長方形のスイッチ。この部分をマウスでクリックして、ソフトウェアに命令を与える。

7. ウィンドウ

パソコンの操作画面内にそれぞれ独立した小さな画面を用意して、その中に画像や文書を表示する機能。また、そのような矩形状の表示領域。画面内にいくつも窓が開いているように見えることからウィンドウと呼ばれる。一般的にはタイトルバーがあって、サイズ調整用のボタンやウィンドウを閉じるボタンなどがついている。

8. コンボボックス




文字入力のための矩形領域(テキストボックス)と項目選択リスト(リストボックス)を組み合わせたもの。テキストボックスに直接文字を入力することができるほか、テキストボックスの右端のボタンを押すと選択可能な項目の一覧が表示され、その中からひとつを選ぶことができる。

9. テキストボックス

会員伝票区分	発注日	納品日	出荷日	企画コード
物流情報メッセージ				
		20040413	20040412	

文字を入力するための窪んだ長方形の領域。1 行だけ入力するための短冊形のものと、複数行にわたって入力できる箱型のものがある。

10. リストボックス



あらかじめ用意された選択肢の中から 1 つの項目を選択するための短冊状の入力領域。複数の項目を選択するタイプもある。選ばれた選択肢 1 つが画面に表示され、ボタンをクリックすると他の選択肢が上下に並べて表示されるタイプと、箱型の領域に選択の有無に関わらず常時 2 つ以上の選択肢が表示されているタイプがある。

11. チェックボックス

☐ 伝票

☐ 納品明細書


☐ 物品受領書

チェックボックスは画面上では「□」のような図形で表示されており、チェックを入れると「□」の中に「レ」や「×」などの図形が現れる。

マウスカーソルをボックスに合わせてマウスのボタンをクリックするとチェックが入り、もう一度クリックするとチェックが外れるようになっていることが多い。


チェックボックスと似たような機能を持つスイッチにラジオボタンがあるが、ラジオボタンは複数の選択肢から 1 つだけを選ぶ場合に使用され、チェックボックスは複数の選択肢からあてはまるものをすべて選ぶ場合に使用される。

12. ラジオボタン




ウィンドウ内に現れる小さな円状の平たいボタンで、中を塗りつぶしたり空白にしたりすることにより「はい」「いいえ」の意思表示をするのに使う。複数の選択肢から1つだけを選択する場合に用いられる。ラジオボタンの表示方式はどの環境でもほぼ共通で、ボタンは丸印で表現され、選択されているボタンについては丸の中に塗りつぶされた丸が入っている。複数の選択肢を選択できるようにする場合は、ラジオボタンの代わりにチェックボックスが使用される。

13. ダイアログボックス




エラーメッセージの表示や操作の確認要求などに用いられるウィンドウのこと。1行に収まるような簡単なデータを入力するためのウィンドウもこれに含まれる。「ダイアログ」とは「対話」という意味で、コンピュータから人間に何かを伝えるときにメッセージを表示するために使われる。ダイアログボックスは画面内の他のウィンドウより手前に表示され、ユーザに認知されやすくなっている。

14. タブ




複数の画面を1つのウィンドウ内で切り替えて使用する方式。画面ごとにルーズリーフのインデックスのような表題がついている。表題は常に一覧できるようになっているため、他の画面を呼び出すのが簡単という特長がある。

15. スクロールバー



ウィンドウ内に表示しようとしている部分がウィンドウの縦幅/横幅を超えたときに、右/下にあらわれるつまみ状の操作部分。つまみの部分にマウスカーソルをあわせ、ボタンを押したまま上下/左右に移動すると、ウィンドウ内の表示領域が移動し、上下/左右の見えなかった部分が見えるようになる。スクロールバーの上下端/左右端には三角形や矢印状スクロールボタンがついていて、これをクリックすることによってもスクロールさせることができる。

16. タイトルバー



各ウィンドウの最上部にある、アプリケーションソフト名などが表示される帯状の部分。右端や左端にそのウィンドウに対する操作を行なうためのいくつかのボタンが配されている。Windowsでは右端に終了ボタン、最大化・最小化ボタンがついている。

17. パス

ファイルやフォルダの所在を示す文字列。ファイルやフォルダのコンピュータ内での住所にあたる。

18. フォルダ

ファイルを分類・整理するための保管場所。フォルダには固有の名称(フォルダ名)をつけることができ、関連する複数のファイルをまとめて一つのフォルダに入れることにより、効率的に管理することができる。フォルダの中にさらにフォルダを作成することもできる。

19. ドライブ

フロッピーディスクや CD-ROM などの記憶媒体(記憶メディア)を読み書きする装置のこと。読み書きするメディアの種類に応じてフロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブ、MO ドライブなどの種類がある。ハードディスクのように、メディアと読み書き装置が一体化している装置のこともドライブという。

20. パターンファイル

各チェーンの専用設定ファイルのこと。この専用設定ファイルを iTERAN/AE に使用することにより、チェーン毎の業務を行う事ができる。

補足C お問い合わせ先

iTERAN/AE のインストールについて	E D I サービスセンタ コープ CS ネット様向け iTERAN/AE 担当 Tel : 0 4 5 - 9 4 7 - 1 3 2 3 (平日 9 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0)
印刷設定について	ご利用いただいているプリンタの製造元まで お問い合わせください。

ご注意

- ・ 本製品の一部または全部を弊社の書面による許可なく複写・複製することは、その形態を問わず禁じます。
- ・ 本製品の内容・仕様は訂正・改善のため予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Windows2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、.NET Framework、MDAC2.6 は 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

iTERAN、iTERAN/AE

Copyright© 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 2010