



コープきんき無店舗向けiTERAN/AE かんたんセットアップガイド【第1.4版】

本誌では、iTERAN/AEのセットアップ～初期設定、接続テストまでの説明を記載しています。

必ず本誌に従って、セットアップを行なうようにしてください。

※本誌に記載されている手順以外の方法でセットアップをした場合、

正常にセットアップが完了しませんので、必ず本誌に従ってセットアップを行なってください。

※本誌には「**サポート窓口**」の**情報**も記載されていますので、セットアップ完了後も、大切に保管して下さい。

**6Gポータルサイトにて「EDI申込」を実施後に
弊社から登録完了のメールが届いていない場合、
初期設定ができませんのでご注意ください。**

**※弊社からの登録完了メールが届いていない場合は、
最終ページの「導入・テストに関するお問合せ」まで
ご連絡ください。**

セットアップを始める前に5つの確認

iTERAN/AEはお客様の環境等により、正しく動作しないことがあります。
セットアップを始める前に以下の5つを確認し、
必要に応じて対策を講じてください。

①動作環境

以下の動作環境を満たす必要があります。

OS ※1	サポートサイト参照 http://www.iteran.jp/AE/spec.html
CPU メモリ	各OSのシステム要件以上 ※2
HDD	1GB以上の空き領域が必要
ディスプレイ	1366×768ピクセルの画面表示ができるもの
通信環境	インターネット環境 ※3
プリンタ	レーザープリンタ（帳票用のプリンタ） ※4

- ※1. 各OSのサービスパックは常に最新で利用してください。
また、Microsoftによるサポートが終了したOSは、
その時点で弊社サポートサービスの対象外となります。
- ※2. 各OSシステム要件はMicrosoftホームページをご確認ください。
- ※3. プロキシサーバ等で「Windows認証」を利用している
ネットワーク環境ではご利用いただけないことがあります。
インターネットの設定で「自動構成スクリプト」を
設定している環境ではご利用いただけないことがあります。
- ※4. 複合機はサポートしておりません。
また、チェーンストア統一伝票等の複写式の用紙に
印字する場合、別途インパクトプリンタが必要です。

★ iTERAN/AEでの日々の業務運用は「Administrator」権限を
持つユーザで行う必要があります。

②ウイルス対策ソフト導入

PCがウイルス感染すると
iTERAN/AEは正常に動作しません。

ウイルス対策ソフトの導入を推奨しています。

●ウイルス対策ソフトは、インストールするだけではなく最新のウイルス対策パターンや最新バージョンのウイルス対策ソフトを利用することでウイルス感染の確率を減らすことができます。

※ウイルス感染に関する問合せ、またはウイルス感染によるソフトウェアの動作不可等に関しては、弊社サポートデスクではサポートできません。
※推奨するウイルス対策ソフトの公開は行っておりません。また、ウイルス対策ソフト導入に関するサポートは各メーカーにお問合せください。

【ご注意】

ウイルス対策ソフトによってiTERAN/AEが正常に動作しなくなることがあります。その場合はウイルス対策ソフトで以下ファイルが正常に動作できるように設定を行ってください。
※ウイルス対策ソフトでの設定方法については弊社サポートデスクではサポートできません。ウイルス対策ソフトに関するサポートは各メーカーまでお問合せください。

C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Neo.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoJxClient.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZgnClient.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfp.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfpInfo.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAutoOperation.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoChkSettings.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZip.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Any_Tran.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Code_Conv.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Tools¥ImportCert¥NeoImportCert.exe

★上記以外のファイルもウイルス対策ソフトによって動作を制限されてしまうこともあります。その場合は「C:¥iTERAN」配下のファイルが全て正常に動作できるように設定を行ってください。

③Windows Update

Windowsが最新の状態に保たれていないと
iTERAN/AEが正常に動作しないことがあります。

必ずWindows Updateをごまめに行い、最新の状態のWindowsで
iTERAN/AEをご利用ください。

※Windows Updateに関する問合せは弊社サポートデスクでは、サ
ポート出来ません。Microsoftの以下ページをご確認ください。

[http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-
update](http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-update)

④他のPCからの操作

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
全てのEDIをPC 1 台で行います。

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
1台のPCのみにインストールし、そのPCでEDIを行います。
他のPCにインストールして使用すると、データの不整合が発生し、
正しいEDIができなくなり、弊社もサポートできません。

そのため、複数PCでiTERAN/AEを利用する必要がある場合は、
Windowsの「リモートデスクトップ機能」を利用します。
iTERAN/AEがインストールされたPCに、リモートログインの上、
操作を行います。
※サーバOSに対応していないため、同時ログインは1 台のみです。


★リモートデスクトップの使い方についてはMicrosoftホームページをご
確認ください。

⑤マニュアルの構成

マニュアルの構成と役割を確認の上、
用途に適したマニュアルをご使用ください。

iTERAN/AEのマニュアルは全部で 5 種類あります。
構成とそれぞれの役割は下記の通りです。

●マニュアルの構成と関係



●各マニュアルの役割と参照先

マニュアル名	役割	参照先
①かんたん セットアップガイド	セットアップの手順を記載。 (本誌)	・SS2
②ライセンス 発行通知書	本体及びパターンファイルラ イセンスキーを記載。 iTERAN/AE初回起動時に入力。	・配布
③伝票プリンタ 導入ガイド	複写式伝票用のインパクトプ リント設定方法を記載。	・SS1
④共通機能 マニュアル	iTERAN/AEの共通機能の使用 方法を記載。	・SS1
⑤業務マニュアル	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。	・SS2

※表中の参照先の表記はそれぞれ下記の通りです。

「配布」 …当社から契約書と一緒に送付。

「SS1」 …サポートサイト内にデータがあります。

「SS2」 …サポートサイトのコープきんき無店舗発注ユーザ様
専用ページ内にデータがあります。

※「SS1」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/download.html>

※「SS2」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/pattern/chainCKinkiMutenpo.html>

セットアップの流れ

前項「セットアップを始める前に5つの確認」が全てクリアされたら、
いよいよセットアップです。
セットアップは4STEPに大別されます。
※具体的なセットアップの手順については次項「セットアップ手順」を
ご参照ください

1 iTERAN/AE本体／パターンファイルダウンロード

⇒iTERAN/AE本体／パターンファイルのダウンロードを行います。

2 iTERAN/AE本体インストール

⇒iTERAN/AE本体のインストールを行います。

※既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、
「iTERAN/AE本体」のインストールは不要です。

3 パターンファイル登録

⇒コープきんき無店舗発注向けパターンファイルを登録します。
コープきんき無店舗発注向けiTERANの機能が使用できるよう
になります。

4 初期設定

⇒iTERAN/AEを起動し、初期設定を行います。

以上で、テストの準備が整います！

セットアップ手順

セットアップを始めます。下記の手順で進めてください。

インストール時間は、ご利用の端末環境により異なります。
環境によってはダウンロードに20～30分程度、
インストールに20～30分程度掛かる場合もございます。
インストール実行後、1時間経過しても終了しない場合は、
サポートまでご連絡ください。

●セットアップ手順

条件

インストール作業は「Administrator」権限を持つユーザで行う必要があります。
※「Administrator」権限を持たないユーザではインストールを行うことはできません。

事前準備

セットアップを行うにあたり、以下をお手元にご準備ください。

□・ライセンス発行通知書（※当社からメールにて配布）

□・「TradeFront/6G」接続通知書（JX手順）
（※6Gポータルサイトからダウンロード）

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

1 iTERAN/AE本体／パターンファイルダウンロード

START!!

1-1 インストーラをダウンロード。

既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、「iTERAN/AE本体インストーラ」はダウンロード不要です。

iTERAN/AE本体インストーラ ダウンロードURL

<http://www.iteran.jp/download/installer/iteranFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
※インストーラは約450MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

1-2 コープきんき無店舗発注パターンファイルをダウンロード。

パターンファイルは必ずダウンロードしてください。

コープきんき無店舗発注パターンファイルダウンロードURL


<http://www.iteran.jp/download/kinkiMuten/kinkiMutenPatFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
※パターンファイルは約450MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

ダウンロード時に以下画面が表示された場合①




1 「操作」をクリック



2 「その他オプション」をクリック


3 「実行」をクリック



4 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません


5 「保存」をクリック

環境により、以下画面が表示される場合があります。
その場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。




「キャンセル」をクリック


ダウンロード時に以下画面が表示された場合②



1 「保存」ボタン右側の「^」をクリック




2 「保存を付けて保存」をクリック



3 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません

4 「保存」をクリック



5 「X」をクリックし、ブラウザを閉じます

以上で ① 「iTERAN/AE本体/パターンファイル
ダウンロード」は完了です！

② に進んでください。

2 iTERAN/AE本体インストール

START!!

既にiTERANがインストールされている場合は

3 パターンファイル登録


へお進みください。

2-1

インストール前の事前準備として「.NetFramework3.5」の有効化を行います。

1  デスクトップにあるWindowsキーを右クリックします。

2  「プログラムと機能」をクリックします。


3  「プログラムと機能」画面の左にある「Windowsの機能の有効化または無効化」をクリックします。

★右クリックしても「プログラムと機能」が表示されない場合、以下手順で「プログラムと機能」を開いてください。

デスクトップにあるWindowsキーの隣にあるボタン（Cortana）をクリックします。

「プログラムと機能」と入力します。

「プログラムと機能（コントロールパネル）」をクリックし、「プログラムと機能」を開きます。開いたら左ページの手順に戻ります。

4  「Windowsの機能」画面で「.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)」にチェックを入れ、OKボタンをクリックします。

※OKボタンクリック後、再起動を促すメッセージが表示された場合、PCを再起動します。

2-2

ダウンロードした「iteranFULL.zip」を解凍してください。

※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

2-3


解凍後に作成された「iteranFULL」フォルダを開いて、「setup.exe」をダブルクリックで実行します。



Setup.exe実行後メッセージ①

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。


※表示されない場合は次へお進みください。





Setup.exe実行後メッセージ②

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。



2 - 4 インストール確認画面が表示されます。「OK」をクリックし、インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。



以上で 2 「iTERAN/AE本体インストール」 完了です！


3 に進んでください。

3 パターンファイル登録

START!!

3-1

ダウンロードした「kinkiMutenPatFULL.zip」の右クリックメニューから【プロパティ】をクリックし、表示されたプロパティウィンドウ下部の「セキュリティ」項目内で「許可する」にチェックをつけ「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックしてください。
※「ブロックの解除」ボタンが表示されている場合はボタンをクリックし「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックします。




必ず確認／実施してください

ブロックの解除を行わずに実行した場合、iTERANが正常に動作しない可能性がありますので必ず実施してください。

3-2

「kinkiMutenPatFULL.zip」を解凍してください。
※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

3-3


解凍後に作成された「kinkiMutenPatFULL」フォルダを開いて、「IT2PatternRegistration.exe」をダブルクリックで実行します。



パターンファイル登録実行後メッセージ




環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。




3-4

インストールウィザードが表示されます。
画面に従って、進めてください。



環境により、以下画面が表示される場合があります。



以上で 3 「パターンファイル登録」完了です！

START!!

4-2 ライセンス登録

※当社からメールにて配布



(ライセンス)

コードきんき無店舗発注向けパターンファイル:

ライセンス発行通知書サンプル



「コープきんき無店舗発注向け
パターンファイルライセンス」
を入力し登録ボタンをクリック

「コープきんき無店舗受発注」
選択

 $4 - 3$

貴社の取引先コードの確認

「TradeFront/6G」接続通知書（JX手順）を参照

※ポータルサイトからダウンロード

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

株式会社 ●●●●●様

発行日 Y Y Y Y / M M / D

TradeFront/6G 接続通知書(JX手順)

EDI取引先相手名称		コープさんさＢＭＳ様
お問い合わせキーワード	顧客ID	TM522K00009
	票根ID	TM522
	企業拠点ID	XXXXXXXXXXXXX

※接続機種から富士通Japanへお問い合わせの際は、次の項目が必要となります。

○お問い合わせキーワード ○ご利用デバイス種（デューク種）

- 本書執筆開始までのお問い合わせ品やシステムについて 6 ボールの問合せフォームより、お問合せ下さい。
- 本書執筆後の各種お問い合わせについて 6 ボールの問合せフォームより、お問合せ下さい。

○ 6 ボールでの問合せを原則としますが、電話での受付にも対応します。サポートデスク 0120-071-442

1.按續者樣補足情報

取引先コード (9桁)

	123456789
--	-----------

2.基本情報

1.富士通Japan情報	接続先URL	https://bmsgw.tradefront.ne.jp/jp/TMS22_bs
	小売識別情報 (13桁)	90JC780000
2.接続者情報	識別情報 (13桁)	XXXXXX

3.トランスポート層情報 (Transport)

1.セキゴリ情報	ページ番号 ユーザID パスワード	「取引先コード（9桁）」の値をメモします。
2.URI（マシン識別情報）	富士通Japan URI 接続者 URI	tf018_cooplinki@ee.tradefront.ne.jp xxxxxxxxxxxxxxxx@ee.tradefront.ne.jp


「取引先コード（9桁）」の値をメモします。

「TradeFront/6G」接続通知書 サンプル



※「TradeFront/6G」接続通知書が複数枚ある場合は

接続通知書の枚数分、**4-3** から **4-7** の作業を繰り返して行ってください。

4-4 利用会社の登録



3 請求取引先コード...
【4-3】で確認した取引先コード（9桁）を入力






6 以下は**必須項目**です。必ず入力してください。

取引先コード ... 【4-3】で確認した取引先コード（9桁）を入力
取引先GLN ... 「0」を入力
取引先名（カナ） ... 貴社の会社名カナを入力


以下は**任意項目**になります。（未入力でも問題ありません）

取引先名（漢字） ... 貴社の会社名を入力
枝番 ... 未使用（入力不要）
出荷先コード ... 未使用（入力不要）
担当者（漢字） ... ご利用のご担当者名を入力（全角）
担当者（カナ） ... ご利用のご担当者名（カナ）を入力（半角）
TEL ... ご担当者様の電話番号を入力
FAX ... ご担当者様のFAX番号を入力

4-5 通信設定



通信設定画面が開きます
必要な情報を入力していきます。(次ページより)



★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

TradeFront/6G 接続通知書(JX手順)

[illegible]

(あ)識別情報 ⇒ 当方識別子に入力します。
※当方URIと間違えないようにご注意ください。

(い)接続者URI ⇒ 当方URIに入力します。
※当方識別子と間違えないようにご注意ください。

(う) ユーザID ⇒ ベーシック認証IDに入力します。
※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

(え)パスワード ⇒ ベーシック認証パスワードに入力します。
※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

JX 手順 [ACMSliteNeo] 通信設定画面

保存 キャンセル 閉じる

ACMSliteNeo通信アプリ設定

通信基本情報

接続先URL

相手先URL

相手先識別子

当方URL

当方識別子

ベーシック認証

☒ ベーシック認証を利用する

ベーシック認証ID

ベーシック認証パスワード

クライアント認証

☐ クライアント認証を利用する

クライアント証明書パス 参照

クライアント証明書パスワード

プロキシサーバ

☒ 正しく設定を利用

☐ 個別に設定

☐ プロキシサーバを利用する

プロキシサーバ

プロキシユーザ

プロキシパスワード


「ベーシック認証を利用する」に
チェックをお願いします

データ種詳細設定

「ベーシック認証を利用する」に
チェックを入れます。

7

「保存」をクリック



9

「閉じる」をクリック

8

「OK」をクリック

10

「保存」をクリック





12

「閉じる」をクリック


11

「OK」をクリック

4-6 自動採番マスタ設定






最小値 … 「900000001」（8桁）を入力
 最大値 … 「999999999」（8桁）を入力
 次回採番番号 … 「900000001」（8桁）を入力
 フォーマット … 「000000000」（9桁）を入力



4-7 本番運用設定

本手順はコード追加のお客様のみご対応をお願い致します。






4-8 事業所マスタの登録

既にご利用されている納品先の情報の登録方法となります。
手書き伝票・電話受注入力をご利用される場合ご登録下さい。

※手書き伝票・電話受注入力を利用しない場合は登録不要です。
次項へお進みください。

※ファイル入力 (CSV/固定長形式) で登録する場合は、
業務マニュアルの「納品先マスタファイル入力画面」を
ご参照ください。



事業所登録を複数行う場合は、
3～5を繰り返し実施してください。

iTERAN／AEが不要となった場合

iTERAN／AEが不要となった場合、コントロールパネルの「プログラムと機能」（ご利用のOSにより「アプリと機能」の場合があります）からアンインストールを行ってください。

また、サポート契約を解約する必要があるため、次ページ記載の問い合わせ窓口までご連絡をお願い致します。

※コープきんき無店舗発注様以外でiTERAN／AEをご利用の場合は、アンインストールをする前に次ページ記載の問い合わせ窓口までご相談ください。

セットアップ、導入／テスト、
iTERANの操作方法、障害発生に関するお問合せ

担 当 : 富士通Japan 株式会社
TERAN-CSD
連絡先 : 0120-004-626 (フリーダイヤル)
受付時間: 24時間365日
(9:00～17:30以外は受付のみ)

iTERAN/AEサポートサイト

URL : <http://www.iteran.jp/AE/>