



コープきんき店舗発注向けiTERAN/AE かんたんセットアップガイド【第1.4版】

本誌では、iTERAN/AEのセットアップ～初期設定、接続テストまでの説明を記載しています。

必ず本誌に従って、セットアップを行なうようにしてください。

※本誌に記載されている手順以外の方法でセットアップをした場合、

正常にセットアップが完了しませんので、必ず本誌に従ってセットアップを行なってください。

※本誌には「**サポート窓口**」の**情報**も記載されていますので、セットアップ完了後も、大切に保管して下さい。

**6Gポータルサイトにて「EDI申込」を実施後に
弊社から登録完了のメールが届いていない場合、
初期設定ができませんのでご注意ください。**

**※弊社からの登録完了メールが届いていない場合は、
最終ページの「導入・テストに関するお問合せ」まで
ご連絡ください。**

セットアップを始める前に5つの確認

iTERAN/AEはお客様の環境等により、正しく動作しないことがあります。
セットアップを始める前に以下の5つを確認し、
必要に応じて対策を講じてください。

①動作環境

以下の動作環境を満たす必要があります。

OS ※1	サポートサイト参照 http://www.iteran.jp/AE/spec.html
CPU メモリ	各OSのシステム要件以上 ※2
HDD	1GB以上の空き領域が必要
ディスプレイ	1366×768ピクセルの画面表示ができるもの
通信環境	インターネット環境 ※3
プリンタ	レーザープリンタ（帳票用のプリンタ） ※4

- ※1. 各OSのサービスパックは常に最新で利用してください。
また、Microsoftによるサポートが終了したOSは、
その時点で弊社サポートサービスの対象外となります。
- ※2. 各OSシステム要件はMicrosoftホームページをご確認ください。
- ※3. プロキシサーバ等で「Windows認証」を利用している
ネットワーク環境ではご利用いただけないことがあります。
インターネットの設定で「自動構成スクリプト」を
設定している環境ではご利用いただけないことがあります。
- ※4. 複合機はサポートしていません。
また、チェーンストア統一伝票等の複写式の用紙に
印字する場合、別途インパクトプリンタが必要です。

- ★ iTERAN/AEでの日々の業務運用は「Administrator」権限を
持つユーザで行う必要があります。

②ウイルス対策ソフト導入

PCがウイルス感染すると
iTERAN/AEは正常に動作しません。

ウイルス対策ソフトの導入を推奨しています。

- ウイルス対策ソフトは、インストールするだけではなく最新のウイルス対策パターンや最新バージョンのウイルス対策ソフトを利用することでウイルス感染の確率を減らすことができます。

※ウイルス感染に関する問合せ、またはウイルス感染によるソフトウェアの動作不可等に関しては、弊社サポートデスクではサポートできません。
※推奨するウイルス対策ソフトの公開は行っておりません。また、ウイルス対策ソフト導入に関するサポートは各メーカーにお問合せください。

【ご注意】

ウイルス対策ソフトによってiTERAN/AEが正常に動作しなくなることがあります。その場合はウイルス対策ソフトで以下ファイルが正常に動作できるように設定を行ってください。
※ウイルス対策ソフトでの設定方法については弊社サポートデスクではサポートできません。ウイルス対策ソフトに関するサポートは各メーカーまでお問合せください。

C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Neo.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoJxClient.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZgnClient.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfp.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAfpInfo.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoAutoOperation.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoChkSettings.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥NeoZip.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Any_Tran.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Code_Conv.exe
C:¥iTERAN¥ACMSLiteNeo¥Tools¥ImportCert¥NeoImportCert.exe

★上記以外のファイルもウイルス対策ソフトによって動作を制限されてしまうこともあります。その場合は「C:¥iTERAN」配下のファイルが全て正常に動作できるように設定を行ってください。

③Windows Update

Windowsが最新の状態に保たれていないと
iTERAN/AEが正常に動作しないことがあります。

必ずWindows Updateをごまめに行い、最新の状態のWindowsで
iTERAN/AEをご利用ください。

※Windows Updateに関する問合せは弊社サポートデスクでは、サ
ポート出来ません。Microsoftの以下ページをご確認ください。

<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/help/windows-update>

④他のPCからの操作

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
全てのEDIをPC 1 台で行います。

iTERAN/AEはクライアントソフトです。
1台のPCのみにインストールし、そのPCでEDIを行います。
他のPCにインストールして使用すると、データの不整合が発生し、
正しいEDIができなくなり、弊社もサポートできません。

そのため、複数PCでiTERAN/AEを利用する必要がある場合は、
Windowsの「リモートデスクトップ機能」を利用します。
iTERAN/AEがインストールされたPCに、リモートログインの上、
操作を行います。
※サーバOSに対応していないため、同時ログインは1台のみです。


★リモートデスクトップの使い方についてはMicrosoftホームページをご
確認ください。

⑤マニュアルの構成

マニュアルの構成と役割を確認の上、
用途に適したマニュアルをご使用ください。

iTERAN/AEのマニュアルは全部で5種類あります。
構成とそれぞれの役割は下記の通りです。

●マニュアルの構成と関係



●各マニュアルの役割と参照先

マニュアル名	役割	参照先
①かんたん セットアップガイド	セットアップの手順を記載。 (本誌)	・SS2
②ライセンス 発行通知書	本体及びパターンファイルラ イセンスキーを記載。 iTERAN/AE初回起動時に入力。	・配布
③伝票プリンタ 導入ガイド	複写式伝票用のインパクトプ リント設定方法を記載。	・SS1
④共通機能 マニュアル	iTERAN/AEの共通機能の使用 方法を記載。	・SS1
⑤業務マニュアル	パターンファイル個別機能の 使用方法を記載。	・SS2

※表中の参照先の表記はそれぞれ下記の通りです。

「配布」 …当社から契約書と一緒に送付。

「SS1」 …サポートサイト内にデータがあります。

「SS2」 …サポートサイトのコープきんき店舗発注ユーザ様
専用ページ内にデータがあります。

※「SS1」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/download.html>

※「SS2」は以下のURLです。

<http://www.iteran.jp/AE/pattern/chainCKinkiTenpo.html>

セットアップの流れ

前項「セットアップを始める前に5つの確認」が全てクリアされたら、
いよいよセットアップです。
セットアップは4 STEPに大別されます。
※具体的なセットアップの手順については次項「セットアップ手順」を
ご参照ください

1 iTERAN/AE本体／パターンファイルダウンロード

⇒iTERAN/AE本体／パターンファイルのダウンロードを行います。

2 iTERAN/AE本体インストール

⇒iTERAN/AE本体のインストールを行います。

※既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、
「iTERAN/AE本体」のインストールは不要です。

3 パターンファイル登録

⇒ コープきんき店舗発注向けパターンファイルを登録します。
コープきんき店舗発注向けiTERANの機能が使用できるよう
になります。

4 初期設定

⇒iTERAN/AEを起動し、初期設定を行います。

以上で、テストの準備が整います！

セットアップ手順

セットアップを始めます。下記の手順で進めてください。

インストール時間は、ご利用の端末環境により異なります。
環境によってはダウンロードに20～30分程度、
インストールに20～30分程度掛かる場合もございます。
インストール実行後、1時間経過しても終了しない場合は、
サポートまでご連絡ください。

●セットアップ手順

条件

インストール作業は「Administrator」権限を持つユーザで行う必要があります。
※「Administrator」権限を持たないユーザではインストールを行うことはできません。

事前準備

セットアップを行うにあたり、以下をお手元にご準備ください。

☐・ライセンス発行通知書（※当社からメールにて配布）

☐・「TradeFront/6G」接続通知書（JX手順）
（※6Gポータルサイトからダウンロード）

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている
「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

1 iTERAN/AE本体／パターンファイル ダウンロード

START!!

1-1 インストーラをダウンロード。

既に他チェーンのiTERANシリーズをご利用いただいている場合、「iTERAN/AE本体インストーラ」はダウンロード不要です。

iTERAN/AE本体インストーラ ダウンロードURL

<http://www.iteran.jp/download/installer/iteranFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
※インストーラは約450MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

1-2 コープきんき店舗発注パターンファイルをダウンロード。

パターンファイルは必ずダウンロードしてください。

コープきんき店舗発注パターンファイルダウンロードURL


<http://www.iteran.jp/download/kinkiTenpo/kinkiTenpoPatFULL.zip>

※ダウンロード時に表示される画面表示については次ページを参照してください。
※パターンファイルは約450MBあるため環境によりダウンロードに時間がかかる場合があります。

ダウンロード時に以下画面が表示された場合①




1 「操作」をクリック



2 「その他オプション」をクリック


3 「実行」をクリック



4 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません

5 「保存」をクリック

環境により、以下画面が表示される場合があります。
その場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。



「キャンセル」をクリック


ダウンロード時に以下画面が表示された場合②



1 「保存」ボタン右側の「^」をクリック




2 「保存を付けて保存」をクリック



3 「デスクトップ」を指定します
※任意の場所でも問題ありません

4 「保存」をクリック



5 「X」をクリックし、ブラウザを閉じます

以上で ① 「iTERAN/AE本体/パターンファイル
ダウンロード」は完了です！

② に進んでください。

2 iTERAN/AE本体インストール

START!!


既にiTERANがインストールされている場合は

3 パターンファイル登録


へお進みください。

2-1

インストール前の事前準備として「.NetFramework3.5」の有効化を行います。



★右クリックしても「プログラムと機能」が表示されない場合、以下手順で「プログラムと機能」を開いてください。



2-2

ダウンロードした「iteranFULL.zip」を解凍してください。

※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

2-3


解凍後に作成された「iteranFULL」フォルダを開いて、「setup.exe」をダブルクリックで実行します。



Setup.exe実行後メッセージ①

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。


※表示されない場合は次へお進みください。





Setup.exe実行後メッセージ②

環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。



2 - 4 インストール確認画面が表示されます。「OK」をクリックし、インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。



以上で 2 「iTERAN/AE本体インストール」 完了です！


3 に進んでください。

3 パターンファイル登録

START!!

3-1

ダウンロードした「kinkiTenpoPatFULL.zip」の右クリックメニューから【プロパティ】をクリックし、表示されたプロパティウィンドウ下部の「セキュリティ」項目内で「許可する」にチェックをつけ「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックしてください。
※「ブロックの解除」ボタンが表示されている場合はボタンをクリックし「適用」⇒「OK」ボタンを続けてクリックします。




必ず確認／実施してください

ブロックの解除を行わずに実行した場合、iTERANが正常に動作しない可能性がありますので必ず実施してください。

3-2

「kinkiTenpoPatFULL.zip」を解凍してください。
※解凍にはしばらく時間がかかる場合があります。




必ず解凍してください

zipファイルを解凍せず実行した場合、エラーとなりますので必ず解凍後に以下の作業を行ってください。

3-3


解凍後に作成された「kinkiTenpoPatFULL」フォルダを開いて、「IT2PatternRegistration.exe」をダブルクリックで実行します。



パターンファイル登録実行後メッセージ


環境により、実行後に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

※表示されない場合は次へお進みください。



3-4

インストールウィザードが表示されます。
画面に従って、進めてください。



2 **処理確認メッセージ表示**

アップグレードありの場合

「はい」をクリック


アップグレードなしの場合

「はい」をクリック


アップグレード処理画面が表示されます
1分ほどお待ちください。

アップグレードなしの場合、15秒ほどお待ちください。

※待ち時間は環境により前後します。



環境により、以下画面が表示される場合があります。



以上で 3 「パターンファイル登録」完了です！

4 初期設定

START!!

4-1 iTERAN/AEを起動。チェーン選択。



デスクトップにある
アイコンをダブルクリック


4-2 ライセンス登録

ライセンス発行通知書 を参照


※当社からメールにて配布



ライセンス発行通知書サンプル



「BMS対応版利用ライセンス」
を入力し、登録ボタンをクリック



「コープきんき店舗発注向け
パターンファイルライセンス」
を入力し登録ボタンをクリック

「コープきんき店舗発注」
選択

4-3

貴社の取引先コードの確認

「TradeFront/6G」接続通知書（JX手順）を参照

※ポータルサイトからダウンロード

★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている
「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

株式会社 ***** 様

発行日 YYY/MM/DD

TradeFront/6G 接続通知書(JX手順)

EDI取引先相手名称	コープきんき BMS 様
お問い合わせキーワード	顧客ID TMS22K00009
	業種ID TMS22
	企業拠点ID XXXXXXXXXXXX

接続書類から富士通Japanへお問い合わせの際は、次の項目が必要となります。
ごお問い合わせの際は、この利用メッセージ欄（タブ）へ
・ 本通知書発行までのお問い合わせ履歴について 6 Gポータルとの関係セカムID、お問い合わせ下さい。
・ 本通知書発行後のお問い合わせ履歴について 6 Gポータルとの関係セカムID、お問い合わせ下さい。
6 Gポータルでも関係セカムIDは異なります。通知書の発行にも対応します。→サポートデスク 0120-071-442

1.接続書検定情報	
取引先コード (9桁)	123456789

2.基本情報	
1.富士通Japan情報	接続先URL https://bmsgw.trade-front.ne.jp/jp/TMS22_bs
小売識別情報 (13桁)	901C7800000000000000
2.接続情報 (13桁)	識別情報 (13桁) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.トランスポート情報 (Transport)	
1.セキヤリ情報	バージョンID ユーザID パスワード XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
2.URI (マシナリ情報)	富士通Japan URI URI f018_coopkinki@ae.trade-front.ne.jp 接続者 URI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@ae.trade-front.ne.jp


「取引先コード（9桁）」の値をメモします。

「TradeFront/6G」接続通知書 サンプル


※「TradeFront/6G」接続通知書が複数枚ある場合は

接続通知書の枚数分、4-3 から 4-7 の作業を繰り返し
行ってください。

4-4 利用会社の登録






3 請求取引先コード...
【4-3】で確認した取引先コード（9桁）を入力




6 以下は**必須項目**です。必ず入力してください。
取引先コード ... 【4-3】で確認した取引先コード（9桁）を入力
取引先GLN ... 「0」を入力
取引先名（カナ） ... 貴社の会社名カナを入力

以下は**任意項目**になります。（未入力でも問題ありません）
取引先名（漢字） ... 貴社の会社名を入力
枝番 ... 未使用（入力不要）
出荷先コード ... 未使用（入力不要）
担当者（漢字） ... ご利用のご担当者名を入力（全角）
担当者（カナ） ... ご利用のご担当者名（カナ）を入力（半角）
TEL ... ご担当者様の電話番号を入力
FAX ... ご担当者様のFAX番号を入力

4-5 通信設定



通信設定画面が開きます
必要な情報を入力していきます。(次ページより)



★6Gポータルサイトの操作手順については別途お渡ししている「6Gポータル利用手順書」をご確認ください。

TradeFront/6G 接続通知書(JX手順)

販売店コード 〇〇〇〇〇〇〇〇

発行日 YYY/MM/DD

TradeFront/6G 接続通知書(JX手順)

ED取引先顧客名称		〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	
訪問/問い合わせコード	顧客ID	TM522X000000	
	経路ID	TM522	
	企業別店ID	X000000000000	

接続情報から富士通Japanへ訪問、問い合わせの際、次の項目が必要となります。

・ 上記の顧客ID・経路ID・企業別店IDの3項目を「JX手続」にて、6Gボタンの場合セットアップし、お問合せ下さい。

・ 本接続通知書でお知らせし済みシステムについて、6Gボタンの場合セットアップし、お問合せ下さい。

・ 本接続通知書の各欄に記入、お問合せ下さい。6Gボタンの場合セットアップし、お問合せ下さい。

6Gボタンでのお問合せは原則として、電話での受付となります。→お客様デスク 0120-071-442

1. 接続情報確認情報	
取引先コード (9桁)	123456789
2. 基本情報	
1. 富士通Japan情報	接続先URL https://bmsgw.tradefront.ne.jp/jv/TM522_be 小企業別店情報 (13桁) 900C7800000000
2. 接続者情報	識別情報 X00000000000000000000
3. トランスポート層情報 (Transport)	
1. セキヤリティ情報	バージョン管理 無 ユーザID ヌ パスワード パ UR I (マシン識別情報) 富士通JapanのUR I 接続者 UR I

識別情報

ユーザID
パスワード

接続者UR I

4. 利用可能なサービス (データ層)						
データ種	データ形式	ドキュメント形式	type	拡張	拡張形式 (拡張子)	拡張
取引先	TM5221004TX00XHL1185	SecondGenID	Order	無	application/xml	拡張

入力は、大文字、小文字、似ている文字に注意して入力してください。

! (小文字のエル)、1 (数字のいち)、I (大文字のアイ)
o (小文字のオー)、O (大文字のオー)、0 (数字のゼロ)

Ver. 1.0

(あ)識別情報 ⇒ 当方識別子に入力します。
※当方URIと間違えないようにご注意ください。

(い)接続者URI ⇒ 当方URIに入力します。
※当方識別子と間違えないようにご注意ください。

(う) ユーザID ⇒ ベーシック認証IDに入力します。
※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。


(え)パスワード ⇒ ベーシック認証パスワードに入力します。
※事前に「ベーシック認証を利用する」にチェックを入れます。

[illegible]

「ベーシック認証を利用する」に
チェックを入れます。

7

「保存」をクリック



9

「閉じる」をクリック

8

「OK」をクリック

10

「保存」をクリック






「閉じる」をクリック

12


11

「OK」をクリック

4-6 自動採番マスタ設定






最小値	…「90000001」（8桁）を入力
最大値	…「99999999」（8桁）を入力
次回採番番号	…「90000001」（8桁）を入力
フォーマット	…「000000000」（9桁）を入力



4-7 本番運用設定

本手順はコード追加のお客様のみご対応をお願い致します。






4-8 事業所マスタの登録

既にご利用されている納品先の情報の登録方法となります。
手書き伝票・電話受注入力をご利用される場合で登録下さい。

※手書き伝票・電話受注入力を利用しない場合は登録不要です。
次項へお進みください。

※ファイル入力 (CSV/固定長形式) で登録する場合は、
業務マニュアルの「納品先マスタファイル入力画面」を
ご参照ください。



事業所登録を複数行う場合は、
3～5を繰り返し実施してください。

iTERAN／AEが不要となった場合

iTERAN／AEが不要となった場合、コントロールパネルの「プログラムと機能」（ご利用のOSにより「アプリと機能」の場合があります）からアンインストールを行ってください。

また、サポート契約を解約する必要があるため、次ページ記載の問い合わせ窓口までご連絡をお願い致します。

※コープきんき店舗発注様以外でiTERAN／AEをご利用の場合は、アンインストールをする前に次ページ記載の問い合わせ窓口までご相談ください。

セットアップ、導入／テスト、
iTERANの操作方法、障害発生に関するお問合せ

担 当 : 富士通Japan 株式会社
T E R A N - C S D
連絡先 : 0 1 2 0 - 0 0 4 - 6 2 6 (フリーダイヤル)
受付時間 : 2 4 時間 3 6 5 日
(9 : 0 0 ~ 1 7 : 3 0 以外は受付のみ)

iTERAN/AEサポートサイト

URL : <http://www.iteran.jp/AE/>