

iTERAN/AE for DPS井筒屋パターンファイル用の簡単セットアップガイドです。

セットアップについての詳細は、以下の「iTERAN/AE for DPS 基本セットアップガイド」をご参照ください。

iTERAN/AE for DPS 基本セットアップガイド

<http://www.iteran.jp/dps/download/baseSetUp.pdf>

インストール作業はAdministrator権限のユーザで行ってください。

STEP1. iTERAN/AE for DPS のインストーラ及び井筒屋様向けパターンファイルをダウンロードしてください。

※既に「iTERAN/AE for DPS」がインストールされている場合はインストーラのダウンロードは不要です。

iTERAN/AE for DPSインストーラ

<http://www.iteran.jp/dps/download/Installer.zip>


井筒屋様向けパターンファイル

<http://www.iteran.jp/dps/download/izPatFile.zip>

重要

ダウンロードしたファイルのプロパティを確認し、セキュリティブロックが付いている場合は解除してください。

OSがWindows 10以外の場合




「ブロックの解除」ボタンが表示されている場合、「ブロックの解除」ボタンを押下し、ブロックを解除します。
※当ボタンが表示されていない場合、ブロックされていない状態になりますので、当手順は必要ありません。

セキュリティ: このファイルは他のコンピューターから取得したものです。このコンピューターを保護するため、このファイルへのアクセスはブロックされる可能性があります。

許可する(K)

OSがWindows 10の場合



「ブロックの解除」チェックボックスが表示されている場合、「ブロックの解除」チェックボックスをクリックしチェックをつけ、「適用」ボタン、「OK」ボタンを順にクリックし、ブロックを解除します。
※当チェックが表示されていない場合、ブロックされていない状態になりますので、当手順は必要ありません。

セキュリティ: このファイルは他のコンピューターから取得したものです。このコンピューターを保護するため、このファイルへのアクセスはブロックされる可能性があります。

ブロックの解除

OK

キャンセル

適用(A)

Windows10の場合、バージョン等により、このような表示になっている場合がありますが、同様に「許可する」チェックボックスにチェックし「適用」ボタン、「OK」ボタンを順にクリックすることでブロックが解除されます。


重要

ダウンロードしたzipファイルは必ず「すべて展開」(解凍)してから以下へお進みください。
「すべて展開」(解凍)せずに以下へ進んだ場合、エラーの原因になりますのでご注意ください。

STEP2. iTERAN/AE for DPS のインストールを行います。

※既に「iTERAN/AE for DPS」がインストールされている場合は不要です。STEP3.へお進みください。

①




Step1ですべて展開
(解凍)したインストーラのフォルダを開く

②




「01_本体インストール」フォルダを開く

③




「SetupMain.bat」
または
「SetupMain」
をクリック

④




「OK」をクリック

⑤





「次へ」をクリック

⑥



「次へ」をクリック

次項へ続く




※インストール時間の目安は、約5分となります。

環境によっては10～20分程度掛かる場合もございます。

実行後、30分経過しても終了しない場合は、サポートまでご連絡ください。

※通常ログインユーザにAdministrator権限がない場合は
iTERANインストールフォルダに対して、Adminstrator権限を付与する必要があります。
操作方法につきましては別マニュアル『iTERAN/AE for DPS基本セットアップガイド』
P15～P16をご参照ください。


STEP3. デスクトップに作成された「iTERAN/AE」のショートカットを実行します。



ダブルクリック




STEP4. パターンファイル取込(アプリ)を行います。




「システム設定」
をクリック




「パターンファイル取込
(アプリ)」をクリック



「パターンファイル取
込」をクリック




Step1ですべて展開(解凍)したパターンファイルのフォルダ内の「井筒屋パターンファイル(アプリ)_vx.x.ptn」を選択し、「開く」をクリック
※x.xは任意数字



「OK」をクリック



「OK」をクリック



取込済パターンファイル一覧に「井筒屋」が追加されたことを確認


STEP5. パターンファイル取込(通信)を行います。




「システム設定」をクリック



「パターンファイル取込(通信)」をクリック




「パターンファイル取込」をクリック




Step1ですべて展開(解凍)したパターンファイルのフォルダ内の「井筒屋パターンファイル(通信)_Vx.x.xml」を選択し、「開く」をクリック

※x.xは任意数字




「はい」をクリック



- ①「クライアント識別子」欄に 接続者URI を半角英数で入力
 - ②「企業コード」欄に 識別情報 を半角英数で入力
 - ③「ユーザID」欄に ユーザID を半角英数で入力
 - ④「パスワード」欄に パスワード を半角英数で入力
- ※①～④に関しましては、以下を参考に入力してください。


誤登録による通信エラーを防ぐために、各通信情報は電子ファイルの値をコピー＆ペーストして登録してください。

「TradeFront/6G」 JX手順接続通知書
をご確認ください。




2.基本情報		
1.富士通Japan情報	接続先URI	https://bmsgw.tradefront.ne.jp/jx/TMXXX_bs
	小売識別情報 (13桁)	XXXXXXXXXXXXXX
2.接続者情報	識別情報 (13桁)	XXXXXXXXXXXXXX ②
3.トランスポート層情報 (Transport)		
1.セキュリティ情報	バージョン認証	有
	ユーザID	XXXXXXXX ③
	パスワード	XXXXXXXX ④
2. URI (マシン識別情報)	富士通Japan URI	XXXXXXXXXXXXXXXXXX@ae.tradefront.ne.jp
	接続者 URI	XXXXXXXXXXXXXX@ae.tradefront.ne.jp ①

「TradeFront/6G」
JX手順接続通知書サンプル



「登録」をクリック



「OK」をクリック

⑨

取引先パターンファイル取込

取込済パターンファイル一覧

サーバID	サーバ名称	バージョン
IZUTSUYA	対井筒屋接続	2.1

※必要がある方のみ設定して下さい ⇒

取込済パターンファイル一覧に「IZUTSUYA 対井筒屋接続」が追加されたことを確認

※プロキシサーバを使用している場合(任意)

取引先パターンファイル取込

取込済パターンファイル一覧

サーバID	サーバ名称	バージョン
IZUTSUYA	対井筒屋接続	2.1

※必要がある方のみ設定して下さい ⇒

「プロキシ設定」をクリック

プロキシ情報の入力

プロキシ情報を入力して下さい。

プロキシ設定を使用する

ホスト名/IPアドレス

ポート番号

ユーザID

パスワード

「プロキシ設定を使用する」をチェック

必要情報を入力

全ての情報入力後「登録」をクリック

STEP6. 企業情報登録を行います。

①

iTERAN AE For DPS

◆メニュー◆

◆納品管理◆

◆受注～納品受領◆

ITERAN-DESK

MT7

「システム設定」をクリック

②

iTERAN AE For DPS

◆メニュー◆

◆システム設定◆

◆コーP設定◆

「企業情報登録」をクリック

次項へ続く


- ①「共通取引先コード」欄に 共通取引先コード を半角数字で入力
 - ②「仕入企業GLN」欄に 仕入企業GLN を 半角数字で入力
 - ③「仕入企業名称(漢字)」欄に 仕入企業名称 を全角で入力
 - ④「仕入企業事業所GLN」欄に 仕入企業事業所GLN を半角数字で入力
 - ⑤「仕入企業事業所名称(漢字)」欄に 仕入企業事業所名称 を全角で入力
 - ⑥「商品カテゴリー」欄に 商品カテゴリー をプルダウンメニューから選択
 - ⑦「伝票データ保存期間」欄に 伝票データ保存期間 を半角数字で入力
 - ⑧「情報系データ保存期間」欄に 情報系データ保存期間 を半角数字で入力
 - ⑨「現行税率」欄に 現行税率 を半角数字で入力
 - ⑩小売「802 井筒屋」を選択し、「開始番号」欄に 開始番号 を半角数字で入力
 - ⑪小売「802 井筒屋」を選択し、「終了番号」欄に 終了番号 を半角数字で入力
- 上記案内以外の項目は運用上、必要である場合に入力(任意入力)

①～⑨は他パターンファイル利用時に登録済の場合、編集不要。
⑩～⑪は必ず登録が必要。

「確定」をクリック

「OK」をクリック

次項へ続く



以上でセットアップは完了です。全ての画面を閉じて、iTERANを終了してください。